

業務名(業務コード)			搬入確認登録（保税運送貨物）（B I A）																												
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰り上げ	繰り下げ	条件												コード	入力条件/形式										
								保税運送申告番号等単位一括搬入確認				コンテナ番号単位一括搬入確認				混載親B／L番号単位一括搬入確認等						ポートノート運送貨物・揚地せん議有貨物の搬入確認				コンテナ検査による転送された貨物の搬入確認					
1		入力共通項目		an	398			M				M				M				M											
2		搬入年月日	DTM	n	8			M				M				M				M											搬入確認登録の場合は、搬入年月日を入力 前年同月日<搬入年月日≤システム日
3		搬入時刻	TIM	n	4			C				C				C				C											
4		搬入確認（混載仕分確認）単位識別	KND	an	1			M				M				M				M											搬入確認登録の場合はA～CまたはE、船卸場所からのポートノート運送及び揚地せん議有の保税運送による搬入確認登録の場合はDの入力が可能 A：保税運送申告番号、個別運送管理番号または特定保税運送番号単位一括搬入確認 B：コンテナ番号単位一括搬入確認 C：①混載親B／L番号単位一括搬入確認（一括混載仕分確認） ②混載子B／Lでない貨物の個別搬入確認 ③混載子B／Lの個別搬入確認（個別混載仕分確認） ④蔵入等承認貨物の搬入確認 D：ポートノートのみによる運送貨物または揚地せん議有の貨物の搬入確認 E：コンテナ検査による転送された貨物の搬入確認
5		搬入確認蔵置場	PLC	an	5			C				C				C				C											保税地域コード 搬入確認蔵置場が入力者の管理する保税地域である場合のみ省略可能とする
6	20	搬入確認する番号	OLT	an	35			M				M				M				M											(1) 搬入確認（混載仕分確認）単位識別がAの場合は、保税運送申告番号、個別運送管理番号または特定保税運送番号を入力 (2) 搬入確認（混載仕分確認）単位識別がBの場合は、コンテナ番号を入力 (3) 搬入確認（混載仕分確認）単位識別がCの場合は、以下のいずれかを入力 ①混載親B／L番号 ②個別搬入確認する混載子B／Lでない貨物の番号（B／L番号、C T-B／L番号または輸出管理番号） ③個別搬入確認する混載子B／L番号 ④蔵入等承認貨物のB／L番号 (4) 搬入確認（混載仕分確認）単位識別がDの場合は、B／L番号を入力 (5) 搬入確認（混載仕分確認）単位識別がEの場合は、輸入申告番号を入力
7	*	到着個数	APS	n	8			X				X				C				M				X							(1) 搬入確認（混載仕分確認）単位識別がCまたはDの場合は、到着個数を必須入力。なお、Cの場合のみ「0」の入力が可能 (2) 蔵入等承認貨物の搬入確認の場合は以下の通り ①搬入確認を行う蔵置場が貨物管理を「行わない」蔵置場としてシステムに登録されている場合は、入力不可 ②搬入確認を行う蔵置場が貨物管理を「行う」蔵置場としてシステムに登録されている場合は、必須入力 (3) 移入承認貨物、総保入承認貨物及び展示等許可貨物の搬入確認の場合は、入力不可
8	*	個数単位コード	PUT	an	3			X				X				C				M				X							包装種類コード（UN／ECE勸告第21号・英字） 到着個数に「0」以外が入力がある場合は、個数単位をコードで必須入力
9	*	重量	GWT	n	10			X				X				X				M				X							整数部6桁、小数部3桁
10	*	重量単位コード	WUT	an	3			X				X				X				M				X							数量単位コード（UN／ECE勸告第20号・英字） KGM：キログラム TNE：メトリクトン LBR：ポンド
11	*	容積	VOL	n	10			X				X				X				M				X							整数部6桁、小数部3桁
12	*	容積単位コード	VUT	an	3			X				X				X				M				X							数量単位コード（UN／ECE勸告第20号・英字） MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フットボードメジャー（木材）
13	*	危険貨物等コード	SPC	an	3			X				X				C				C				X							危険貨物等コード (1) 搬入確認（混載仕分確認）単位識別がCまたはDの場合で、当該貨物が危険貨物等の場合にその種類をコードで必須入力 (2) (1) 以外の場合は、入力不可
14	*	記号番号	MRK	an	140			X				X				C				C				X							
15	*	事故税関通知識別コード	DCH	an	1			X				X				C				C				X							Z：税関へ通知を要する場合 M：税関へ通知を要しない場合
16	*	事故コード	DM	an	5	5		X				X				M				M				X							(1) 搬入確認（混載仕分確認）単位識別がCまたはDの場合で、当該貨物に事故がある場合にコードで必須入力 (2) (1) 以外の場合は、入力不可

業務名(業務コード)			搬入確認登録（保税運送貨物）（B I A）																											
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件												コード	入力条件/形式									
								保税運送申告番号等単位一括搬入確認				コンテナ番号単位一括搬入確認				混載親B／L番号単位一括搬入確認等						ポートノート運送貨物・揚地せん議有貨物の搬入確認				コンテナ検査による転送された貨物の搬入確認				
17	*	記事	NTE	j	140			X					X				C					C			X					(1) 当該貨物にリマーク等がある場合に入力 (2) 搬入確認（混載仕分確認）単位識別がCまたはDの場合に入力 (3)（2）以外の場合は、入力不可