

業務名（業務コード）			システム外搬入確認（輸入貨物）（B I B）																	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	入力条件/形式	
1		入力共通項目		an	398			M												
2		B／L 番号	BLN	an	35			M												(1) 海上貨物の場合は、先頭4桁は船会社コード（N A C C S 用船会社コード）であること (2) その他B／L 番号が不明等の場合は、先頭4桁に「O T H O（ゼロ）」と入力し、その後に別途定める規定により入力 (3) 5桁以上であること (4) カンマ入力がないこと (5) 他所蔵置場所への搬入の場合は、他所蔵置許可を受けたB／L 番号を入力
3		保税運送承認番号等	OLT	an	30			M												(1) 保税運送承認番号またはポートノート番号（保税運送承認番号等）を入力 (2) カンマ入力がないこと
4		搬入年月日	DTM	n	8			M												(1) 蔵入承認番号に入力がある場合は、搬入年月日≦システム日 (2) (1) 以外の場合は、前年同月日<搬入年月日≦システム日
5		搬入時刻	TIM	n	4			C												
6		搬入確認蔵置場	PLC	an	5			C										保税地域コード		(1) 搬入確認蔵置場が入力者の管理する保税地域である場合のみ省略可能とする (2) 他所蔵置場所への搬入の場合は、他所蔵置場コードを必須入力
7		船舶コード	SEN	an	9			M										コールサイン		船舶コードが不明の場合は、別途定める規定により入力
8		積載船名	SNM	an	35			C												船舶コードがコード化されていない船舶の場合は、積載船名を必須入力
9		仮陸揚識別	KRR	an	3			C										UN／EDIFA CT (7365)		28：仮陸揚貨物
10		船卸港コード	DPR	an	5			M										国連LOCODE		(1) 当該貨物の船卸港（仮陸揚貨物の場合は仮陸揚港）をコードで入力 (2) 船卸港コードが不明の場合は、別途定める規定により入力
11		入港年月日	IDT	n	8			M												(1) 入港年月日が不明の場合は、別途定める規定により入力 (2) 下記の範囲のみ入力可 入港年月日≦システム日
12		積出地コード	LPR	an	5			M										国連LOCODE		積出地コードが不明の場合は、別途定める規定により入力
13		最終仕向地コード	DST	an	5			C										国連LOCODE		
14		最終仕向地名	DSN	an	20			C												コード化されない仕向地の場合に入力
15		荷送人コード	SHS	an	17			C										輸出入者コード 法人番号		
16		荷送人名	SHN	an	175			C												荷送人コードに入力がない場合または、国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合は必須入力
17		荷送人住所（連続入力）	SHA	an	105			C												(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人の住所を入力 (2) 分割された荷送人住所欄に入力がある場合は、入力不可
18		荷送人住所1／4 (Street and number/P. O. Box)	SH1	an	70			C												(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所1／4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) システムに登録されている住所1／4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (3) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可
19		荷送人住所2／4 (Street and number/P. O. Box)	SH2	an	35			C												(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所2／4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) システムに登録されている住所2／4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (3) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可
20		荷送人住所3／4 (City name)	SH3	an	35			C												(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所3／4 (City name) を入力 (2) システムに登録されている住所3／4 (City name) と異なる場合は入力 (3) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可

業務名（業務コード）			システム外搬入確認（輸入貨物）（B I B）																				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	入力条件/形式				
21		荷送人住所 4 / 4 (Country sub- entity, name)	SH 4	an	35			C															(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) を入力 (2) システムに登録されている住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) と異なる場合は入力 (3) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力 不可
22		荷送人郵便番号 (Postcode identification)	SH P	an	9			C															
23		荷送人国名コード (Country, coded)	SH C	an	2			C										国連 L O C O D E (国名 2 桁)					
24		荷送人電話番号	SHT	an	14			C															
25		荷受人コード	CNS	an	17			C										輸出入者コード 法人番号					
26		荷受人名	CNN	an	175			C															荷受人コードに入力がない場合または、国内用輸出入者 D B に登録されている名称が無効の場合は必須入力
27		荷受人住所（連続入 力）	CNA	an	105			C															(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人の住所を入力 (2) 分割された荷受人住所欄に入力がある場合は、入力 不可
28		荷受人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	CN 1	an	70			C															(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) システムに登録されている住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力 不可
29		荷受人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	CN 2	an	35			C															(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) システムに登録されている住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力 不可
30		荷受人住所 3 / 4 (City name)	CN 3	an	35			C															(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所 3 / 4 (City name) を入力 (2) システムに登録されている住所 3 / 4 (City name) と異なる場合は入力 (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力 不可
31		荷受人住所 4 / 4 (Country sub- entity, name)	CN 4	an	35			C															(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) を入力 (2) システムに登録されている住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) と異なる場合は入力 (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力 不可
32		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	CN P	an	9			C															
33		荷受人国名コード (Country, coded)	CN C	an	2			C										国連 L O C O D E (国名 2 桁)					
34		荷受人電話番号	CTL	an	14			C															
35		品名	CMD	an	70			M															
36		代表品目番号	HSN	an	4			C										H S コード (4 桁)					代表品目番号の H S コードを入力
37		記号番号	MRK	an	140			M															
38		発送個数	PCS	n	8			C															(1) 発送個数と到着個数に差異がある場合に発送個数を入 力 (2) 小数点以下入力不可
39		到着個数	APS	n	8			M															(1) 個数の表現できない貨物については「1」を入力 (2) 小数点以下入力不可
40		個数単位コード	PUT	an	3			M										包装種類コード (U N / E C E 勸 告第 2 1 号・英 字)					
41		総重量	GWT	n	10			M															整数部 6 桁、小数部 3 桁
42		重量単位コード	WU1	an	3			M										数量単位コード (U N / E C E 勸 告第 2 0 号・英 字)					K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド

業務名（業務コード）			システム外搬入確認（輸入貨物）（BIB）																	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	入力条件/形式	
43		ネット重量	NWT	n	10			C												整数部6桁、小数部3桁
44		重量単位コード	WU2	an	3				M									数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド	
45		容積	VOL	n	10			C												整数部6桁、小数部3桁
46		容積単位コード	VUT	an	3				M									数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー（木材）	
47		原産地コード	ORG	an	2			C										国連LOCODE （国名2桁）		
48		危険貨物等コード	SPC	an	3			C										危険貨物等コード	当該貨物が危険貨物の場合にその種類をコードで必須入力	
49		事故税関通知識別コード	DCH	an	1			C											Z：税関へ通知を要する場合 M：税関へ通知を要しない場合	
50		事故コード	DM_	an	5	5			M									事故コード	事故がある場合に事故コードを入力	
51		社内整理番号	REF	an	20			C												
52		記事	NTE	j	140			C												
53		蔵入承認番号	ICN	an	11				C										（1）当該貨物が蔵入承認済貨物の場合は蔵入承認番号を必須入力 （2）搬入確認蔵置場が蔵入承認済貨物の貨物管理を行う蔵置場としてシステムに登録されていない場合は、入力不可 （3）蔵入承認済貨物の到着確認を行う場合は、システムに登録された蔵入承認番号を入力	
54		最初蔵入承認年月日	ISD	n	8				M										当該貨物が蔵入承認済貨物の場合は、最初に蔵入承認を受けた日を入力	
55		蔵入期間延長期限日	IED	n	8				C										（1）当該貨物が蔵入期間延長を受けている貨物の場合は、その期限日を入力 （2）搬入確認蔵置場が蔵入承認済貨物の貨物管理を行う蔵置場としてシステムに登録されていない場合は、入力不可	