業務名	業務名(業務コード) 輸出貨物情報訂正(BIF)																						
項番		項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 ₁	登録	R業 した1 情報	務で 貨物	般人	C業務で した貨物 情報	· B · 搬	条 IE 入し情	業務でた貨物	B 搬	Λし	業務で た貨物 報	R 登	CR 録し 情	に貨物	コード	入力条件/形式
1		入力共通項目		an	398			М			M		М			М			М				
2		輸出管理番号	CGO	an	35			М			M		М			М			М				
3		訂正理由コード	RSN	l an	3			М			M		М			М			М			訂正理由コード	
4		蔵置場所コード	DI O		5			М		H	С		С			С	H		С			保税地域コード	搬入場所が入力者の管理する保税地域である場合のみ省略
5		輸出者コード	PLU	an	5		-	IMI			U		-			-			U			輸出入者コード	可能とする (1)無符号輸出者の場合は、入力不要
			EDC	an	17			С			С		С			С			С			法人番号	(2) 輸出者名に入力がない場合は、必須入力 (3) 特定輸出貨物、特定委託輸出貨物または特定製造貨 物の場合は、以下のいずれかを満たすこと ①輸出者コードに、特定輸出申告実施可能な輸出者が入力 されている ②入力された申告予定者コードが、認定通関業者である ③輸出者コードに、特定製造貨物輸出申告実施可能な輸出 者が入力されている
6		輸出者名	EDN	l an	70			С			С		С			С			С				(1)無符号輸出者の場合または、国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合は、必須入力 (2)有符号輸出者の場合(国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合を除く)は、入力不可
7		申告予定者コード	CBC	an	5			М			M		х			М			М			利用者コード	特定輸出貨物、特定委託輸出貨物または特定製造貨物の場合は、以下のいずれかを満たすこと ①輸出者コードに、特定輸出申告実施可能な輸出者が入力されている ②入力された申告予定者コードが、認定通関業者である ③輸出者コードに、特定製造貨物輸出申告実施可能な輸出者が入力されている
8		品名	CMD	an	70			М			M		М			М			М				
9		総個数	001	_	_	\dag	\dagger			H	М	++	 	$\ \cdot\ $		м			м		+		(1) 小数点以下入力不可 (2) 「0」の入力は不可
10		個数単位コード	GPS	n	8			М			М		М			М			М			包装種類コード	(3) 入力された総個数≧搬入個数の合計であること
10		個奴単位コート	PUT	an	3			М			М		М			М			M			己装種類コート (UN/ECE勧 告第21号・英 字)	
11			GWT	n	10			М			М		М			М			М				(1)整数部6桁、小数部3桁 (2)「0」の入力は不可 (3)入力された総重量≧搬入重量の合計であること
12		重量単位コード	WKG	an	3			М			М		М			М			М			数量単位コード (UN/ECE勧 告第20号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
13		総容積	GVL	. n	10			С			С		С			С			С				(1)整数部6桁、小数部3桁 (2)「0」の入力は不可 (3)入力された総容積≧搬入容積の合計であること
14		容積単位コード	VUT	an	3				М			М		М			М			М		数量単位コード (UN/ECE勧 告第20号・英字)	M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フート B F T : フートボードメジュアー(木材)
15		船会社コード	SCA	an	4			С			С		С			С			С			NACCS用船会 社コード	
16		積載予定船舶コード	SEN	l an	9	$\parallel \parallel$	\dagger	С		$\dagger \dagger$	С	++	М	$\ $		С	H		С		\dagger	コールサイン	船舶コードが不明な場合は「9999」を入力
17		積載予定船舶名	SNM	an	35	H	+	С		H	С	++	С	H		С	H		С		+		積載予定船舶コードがコード化されていない船舶の場合 は、積載予定船舶名を必須入力
18		航海番号				\dashv	-	_				++									+		The second of th
19		入港年月日			10	H	-	С	+	\vdash	С	+	С		-	С			С		+		
20		積出港コード	IDT	n	8		4	С			С		С			С			С		_	国連LOCODE	
			LPR	an	5			С			С		М			С			С				
21		出港予定年月日	DDT	n	8			С			С		С			С			С				
22		船卸港コード	DPR	an	5			С			С		С			С			С			国連LOCODE	
23		荷受形態コード	RCV	' an	2			М			М		М			М			М				5 1 : C Y 荷受の場合 5 2 : C F S 荷受の場合 5 3 : D O O R 荷受の場合 5 4 : D i r e c t (B r e a k b u l k) 荷受の場合 5 5 : C Y & C F S 荷受の場合 O T : 上記以外の場合
24		荷渡形態コード	DLV	an	2			С			С		С			С			С				5 1 : C Y 荷渡の場合 5 2 : C F S 荷渡の場合 5 3 : D O O R 荷渡の場合 5 4 : D i r e c t (B r e a k b u l k) 荷渡の場合 5 5 : C Y & C F S 荷渡の場合 O T : 上記以外の場合
25		社内整理番号	REF	an	20		Ì	С			С		С			С			С				
26		荷主セクションコー ド	SEC	an	20	$ \cdot $		С			С		х			χ			х				
			<u> </u>	_		$\perp \perp$			L	1			1	ш		1	1		1				ļ

2008-03-1 <2025.10修正>

業務名	名(業	(務コード)	輸出	貨	勿情	報記	ŢΕ	(В	ΙF)																	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	ŕ	操 和 1 2	E 登	CR 録し	業務 た貨 報	で物	B I 般入	C業 した	務で 貨物	B 搬力	条f I E i	業務に貨	で扱	3 I 股入	D業を した1 情報	務で 貨物	R(登	CR 最情	業務で た貨物 報	3	コード	入力条件/形式
27		荷主リファレンスナ ンバー	RNO	an	35			С	T	TIA		С	11714		χ	113)	(III TIA		χ	III	TIA.			
28		記事	NTE	j	140	0		Х				С			Χ)	(χ					通知したい事項がある場合は入力
29		最終仕向地コード	DST	an	5			М				М			М			,	И			М			国連L	OCODE	(1) 日本以外の国名コードを入力 (2) 国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可
30		ブッキング番号	вок	an	16			С				С			С			(5			С					
31		積戻し許可済貨物表 示	RSH	an	1			х				Х			С)	(Х					R:積戻し許可済貨物表示
32		搬入年月日	DTM	n	8			х				М			М			,	И			Х					下記の範囲内のみ入力可 前年同月日<搬入年月日≦システム日
33		搬入時刻	TIM	n	4			Х				С			С			(0			χ					
34		搬入個数	PCS	n	8			М				М			М			,	4			М					(1) 小数点以下入力不可 (2) 「0」の入力は不可 (3) 搬入個数の合計≦総個数であること
35		搬入重量	WGT	n	10			М				М			М			,	4			М					(1)整数部6桁、小数部3桁 (2)「0」の入力は不可 (3)搬入重量の合計≦総重量であること
36		搬入容積	VOL	n	10			С				С			С			(;			С					(1)整数部6桁、小数部3桁 (2)「0」の入力は不可 (3)搬入容積の合計≦総容積であること
37		記号番号	MRK	an	140	0		М				М			М			,	4			M					
38		入庫管理番号	I	an	10	1	5	С				С			Х)	(Х					
39		許可・承認番号	PN0	an	11			Х	l			С			М)	(Х					BIC業務で搬入した未通関積戻し貨物の場合は、保税運送承認番号を必須入力
40		許可年月日	EPD	n	8			-				-			М			1	-			-					下記の範囲内のみ入力可 許可年月日≦システム日

2008-03-2 <2025.10修正>