

業務名（業務コード）			ブッキング情報登録（BKR）																											
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件														コード	入力条件/形式							
1		入力共通項目		an	398			M																						
2		処理区分コード	KN D	an	1			M																					9：新規登録 パッケージソフト利用者は入力不要	
3		船会社コード	SC A	an	4			C																				NACCS用船会社コード	（1）入力者が船会社以外の場合は、必須入力 （2）入力者が船会社の場合は、入力者の船会社コードであること。なお、本項目の入力が省略された場合は、入力者の船会社コードを処理対象とする	
4		ブッキング番号	BO K	an	16			M																						
5		積載予定船舶コード	SE N	an	9			M																				コールサイン	積載予定船舶コードが不明な場合は「9999」を入力	
6		積載予定船舶名	SN A	an	35			C																					積載予定船舶コードに「9999」を入力した場合は、積載予定船舶名を必須入力	
7		航海番号	VO Y	an	10			M																						
8		ブッキング申込番号	BR N	an	11			C																					「船腹予約登録（BRR）」業務で払い出されたブッキング申込番号を入力	
9		記事（ブッキングNG用）	TJ C	an	210			-																					使用しない	
10		ブッキング受付年月日	BTM	n	8			C																					荷主からのブッキング申込を受付けた年月日を入力	
11		通知先コード（積出港CY）	LC Y	an	5			C																				利用者コード	（1）ブッキング情報を通知したいCYを入力 （2）通知先コード（その他）に入力がない場合は、必須入力	
12		通知先コード（荷受地CY）	RC Y	an	5			C																				利用者コード	（1）ブッキング情報を通知したいCYを入力 （2）積出港CYに入力がない場合は入力不可	
13		通知先コード（その他）	NC Y	an	5			C																				利用者コード	（1）ブッキング情報を通知したい利用者を入力 （2）通知先コード（積出港CY）に入力がない場合は、必須入力 （3）CYの入力は不可 （4）入力者が船舶代理店の場合は、通知先コード（その他）に船舶代理店の入力は不可	
14		出港予定年月日	DDT	n	8			C																					出港予定年月日≧システム年月日	
15		荷送人コード	SHP	an	17			C																				輸出入者コード 法人番号	荷送人名に入力がない場合は、必須入力	
16		荷送人名	SHN	an	70			C																					荷送人コードに入力がない場合または、国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合は、必須入力	
17		海貨業者コード	KK C	an	5			C																				利用者コード		
18		海貨業者名	KK N	an	70			C																						
19		荷受地コード	RC P	an	5			C																				国連LOCODE		
20		荷受形態コード	RC V	an	2			C																					51：CY荷受の場合 52：CFS荷受の場合 53：DOOR荷受の場合 54：Direct（Breakbulk）荷受の場合 55：CY&CFS荷受の場合 OT：上記以外の場合	
21		積出港コード	LPR	an	5			M																				国連LOCODE		
22		船卸港コード	DP -	an	5	2		C																				国連LOCODE	（1）1欄目は必須入力。船卸港を複数港入力する必要がある場合のみ2欄目を入力 （2）国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可	
23		荷渡地コード	DL P	an	5			C																				国連LOCODE	（1）国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可 （2）システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、荷渡地コードをスペースに変換して処理を行う	
24		荷渡地名	DL N	an	30			C																					（1）荷渡地コードを入力できない場合に名称を入力 （2）システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、必須入力	

業務名（業務コード）			ブッキング情報登録（BKR）																		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	入力条件/形式		
25		荷渡形態コード	DLV	an	2			C											51：CY荷渡の場合 52：CFS荷渡の場合 53：DOOR荷渡の場合 54：Direct（Breakbulk）荷渡の場合 55：CY&CFS荷渡の場合 56：Free Outの場合 OT：上記以外の場合		
26		最終仕向地コード	DST	an	5			C										国連LOCODE	日本以外の国名コードを入力		
27		最終仕向地名	DSN	an	30			C											最終仕向地コードを入力できない場合に名称を入力		
28		Tranship Port	TNP	an	5			C										国連LOCODE			
29		貨物タイプ	PTY	an	1			C											1：FCL貨物の場合 2：LCL貨物の場合 3：Direct（Breakbulk）の場合		
30		貨物種類コード	CKD	an	3			C											（1）左詰めで入力 （2）複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入力 1：普通貨物の場合 2：冷凍貨物の場合 3：危険品の場合 4：裸自動車の場合 5：液状貨物の場合 6：生動物の場合 7：撤貨の場合 8：郵便の場合 9：その他の貨物の場合 0：OVERSIZEありの場合		
31		貨物荷姿コード	GPK	an	3			C										包装種類コード （UN／ECE勸告第21号・英字）			
32		品名	CMD	an	70			M													
33		記事	NT E	an	210			C													
34		貨物個数	PPK	n	8			C											小数点以下入力不可		
35		荷姿コード	APK	an	3			M										包装種類コード （UN／ECE勸告第21号・英字）			
36		貨物重量	GW T	n	10			C											整数部6桁、小数部3桁で入力		
37		重量単位コード	GU T	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド		
38		貨物容積	GV T	n	10			C											整数部6桁、小数部3桁で入力		
39		容積単位コード	GV U	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フットボードメジャー（木材）		
40	5	コンテナサイズコード	SIZ	an	2			C										コンテナサイズコード （ISO6346）			
41	*	コンテナタイプコード	TY P	an	2			M										コンテナ形式コード （ISO6346）			
42	*	ブッキングコンテナ本数	NO C	n	3			M													
43	*	ピックアップ場所	PIC	an	30			C													

業務名（業務コード）			ブッキング情報登録（BK R）																			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件/形式	
44	*	船社指示コード	SO -	an	2	2			C										船社指示コード			
45	*	船社指示内容	SE O	an	60				C													
46	*	本船積載ブロックNO.	BL N	an	3				C											最終仕向地が北米の場合に入力		
47	*	AS DRY表示	AS D	an	1				C											AS DRYの場合は、「1」を入力		
48	*	空コンテナ表示	EM C	an	1				C											空コンテナの場合は、「1」を入力		
49	*	SOCコンテナ表示	SO C	an	1				C											SOCコンテナの場合は、「1」を入力		
50	*	冷凍コンテナプレクーリング要表示	RE F	an	1				C											冷凍コンテナプレクーリング要の場合は、「1」を入力		
51	*	設定温度（上限）	MA X	n	5				C											（1）整数部2桁、小数部1桁で入力 （2）マイナス入力可		
52	*	設定温度	TM P	n	5				C											（1）整数部2桁、小数部1桁で入力 （2）マイナス入力可		
53	*	設定温度（下限）	MI N	n	5				C											（1）整数部2桁、小数部1桁で入力 （2）マイナス入力可		
54	*	温度単位コード	TU T	an	3				C										数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	（1）設定温度（上限）、設定温度または設定温度（下限）のいずれかに入力がある場合は、必須入力 （2）設定温度（上限）、設定温度または設定温度（下限）のいずれにも入力がない場合は、入力不可 CEL：摂氏 FAH：華氏		
55	*	湿度	HU M	n	2				C											単位は「%」で入力		
56	*	通風孔	VE N	an	15				C													
57	*	OVER HEIGHT	OV H	n	6				C											（1）単位は「CM」で入力 （2）小数点の入力可能		
58	*	OVER WIDTH（左）	OW L	n	6				C											（1）単位は「CM」で入力 （2）小数点の入力可能		
59	*	OVER WIDTH（右）	OW R	n	6				C											（1）単位は「CM」で入力 （2）小数点の入力可能		
60	*	OVER LENGTH	OV L	n	6				C											（1）単位は「CM」で入力 （2）小数点の入力可能		
61	*	VOIDスペース	VO D	n	2				C											（1）VOIDスペースが必要な場合に入力 （2）単位は「TEU」で入力		
62	*	海洋汚染物質有表示	CO N	an	1				C											海洋汚染物質有の場合は、「1」を入力		
63	*	少量／微量危険物有表示	LS P	an	1				C											少量／微量危険物有の場合は、「1」を入力		
64	*	IMO CLASS	IM -	an	3	5			C													
65	*	UN No.	UN ~	an	4	*	10		C													
66	*	PKG GROUP	PK ~	an	1	*	*		C													