

出力情報名(出力情報コード)			搭載完了登録（AWB単位）呼出し結果情報（A A T O 7 1）																			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件／形式				
1		出力共通項目	an	398			M												メールサブジェクトに、以下の項目を出力 ・搭載便名 1 2 桁 ・処理対象先頭欄のAWB番号 2 0 桁			
2		搭載便名 1	an	6			M												フライト・ナンバー部が3桁で入力された場合は、4桁に変換し出力			
3		搭載便名 2	an	5			M												以下の形式で出力 D D M M M			
4		取卸地	an	3			C										I A T A 空港コード 及び I A T A 都市コード					
5		出発年月日	n	8			C												(1) 入力された搭載便名により輸出便情報DBに登録されている搭載完了年月日を入力 (2) 輸出便情報DBに未登録の場合は、システム年月日を入力 (3) 強制入力表示が「R」の場合は、スペースを入力			
6		合計AWB件数	n	4			C												(1) 入力された搭載便名により輸出便情報DBに登録されている搭載完了済のAWB件数を入力 (2) 強制入力表示が「R」の場合は、スペースを入力			
7		合計AWB個数	n	7			C												(1) 入力された搭載便名により輸出便情報DBに登録されている搭載完了済のAWB個数を入力 (2) 強制入力表示が「R」の場合は、スペースを入力			
8		合計AWB重量	n	8			C												(1) 入力された搭載便名により輸出便情報DBに登録されている搭載完了済のAWB重量を以下の形式で出力 Z Z Z Z 9 . 9 (2) 強制入力表示が「R」の場合は、スペースを入力			
9		合計ULD件数	n	3			C												(1) 入力された搭載便名により輸出便情報DBに登録されている搭載完了済のULD件数を入力 (2) 強制入力表示が「R」の場合は、スペースを入力			
10		強制入力表示	an	1			C															
11	20	処理識別	an	1			C															
12	*	AWB番号	an	20			C															
13	*	貨物識別	an	1			C												(1) 入力された貨物識別を入力 スペース：AWB U：ULD S：分割搭載AWB (2) 強制入力表示が「R」の場合は、スペースを入力			
14	*	個数	n	6			C												(1) 当該貨物がULDの場合は、1を入力 (2) 当該貨物がAWBでかつ単便の場合 輸出貨物情報の総個数－搭載済個数 (3) 当該貨物がAWBでかつ分割搭載の場合、次の通り出力 ①便割当て済みの場合 便割当て済の個数－該当便の搭載済個数 ②便未割当ての場合 輸出貨物情報の総個数－その他便への便割当ての個数 (4) 強制入力表示が「R」の場合は、スペースを入力			
15	*	貨物状態記号	an	1			C												当該貨物がAWBの場合、貨物の状態により下記の記号を入力 (1) 1 AWB中にULD積とバラ積の貨物が混在している場合は、「B」を入力 (2) 下記の条件の場合、「D」を入力 ①単便に搭載する貨物の場合、「搭載可能個数≠許可個数」 ②分割搭載する貨物の場合、「搭載可能個数>許可個数」 (3) 上記(1)(2)が混在した場合は「A」を入力 (4) 上記(1)～(3)以外の場合、スペースを入力 (5) 強制入力表示が「R」の場合は、スペースを入力			
16	*	搭載個数	n	6			C															

出力情報名(出力情報コード)			搭載完了登録（AWB単位）呼出し結果情報（A A T O 7 1）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件／形式
17	*	重量	n	8			C											(1) 当該貨物がULDの場合は、システムULD情報DBに登録されているULD情報より検量重量を出力 (2) 当該貨物がAWBでかつ単便の場合、「輸出貨物情報の総重量－搭載済重量」を出力 (3) 当該貨物がAWBでかつ分割搭載の場合は、次の通り出力 ①便割当て済みの場合 便割当て済の重量－該当便の搭載済重量 ②便未割当ての場合 輸出貨物情報の総重量－その他便への便割当て重量 (4) キログラム単位で出力 (5) 以下の形式で出力 ZZZZZ9.9 (7) 強制入力表示が「R」の場合は、スペースを出力
18	*	搭載重量	n	8			C											
19	*	仕向地	an	3			C										IATA空港コード 及び IATA都市コード	輸出貨物情報DBに登録されている仕向地を出力
20	*	特殊貨物記号	an	3			C										SPC（特殊貨物）コード	AWBの場合に、輸出貨物情報DBに登録されている特殊貨物記号を出力
21	*	分割搭載ULD	an	14			C											