

業務名（業務コード）			輸出貨物情報登録（ECR）																		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件/形式
								新規登録				訂正				貨物情報の削除					
1		入力共通項目		an	398			M				M				M					
2		処理区分コード	KND	an	1			M				M				M					9：新規登録 5：訂正 1：貨物情報の削除
3		N－S／I 番号	SI B	an	35			C				X				－					S／I 情報が登録されている場合は、N－S／I 番号を入力
4		輸出管理番号	CGO	an	35			X				M				M					
5		輸出者コード	EDC	an	17			C				C				－				輸出入者コード 法人番号	（1）無符号輸出者の場合は、入力不要 （2）輸出者名に入力がない場合は、必須入力
6		輸出者名	EDN	an	70			C				C				－					（1）無符号輸出者の場合または、国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合は、必須入力 （2）有符号輸出者の場合（国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合を除く）は、入力不可
7		申告予定者コード	CBC	an	5			C				C				－				利用者コード	（1）申告者を指定する場合に限り申告予定者をコードで入力 （2）入力がない場合は、入力者を申告予定者とする （3）入力者が海貨業の場合は、必須入力
8		品名	CMD	an	70			M				M				－					
9		総個数	GPS	n	8			M				M				－					（1）小数点以下入力不可 （2）入力された総個数≧搬入予定個数の合計であること
10		個数単位コード	PUT	an	3			M				M				－				包装種類コード （UN／ECE勸告第21号・英字）	
11		総重量	GWT	n	10			M				M				－					（1）整数部6桁、小数部3桁で入力 （2）入力された総重量≧搬入予定重量の合計であること
12		重量単位コード	WUT	an	3			M				M				－				数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド
13		総容積	GVL	n	10			C				C				－					（1）整数部6桁、小数部3桁で入力 （2）入力された総容積≧搬入予定容積の合計であること
14		容積単位コード	VUT	an	3				M				M			－				数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フットボードメジャー（木材）
15		船会社コード	SCA	an	4			C				C				－				NACCS用船会社コード	（1）ブッキング船会社名をコードで入力 （2）本船扱い予定の貨物の場合は、必須入力
16		積載予定船舶コード	SEN	an	9			C				C				－				コールサイン	（1）船舶コードが不明な場合は「9999」を入力 （2）特定輸出貨物の場合で、搬入予定先コードに本船扱いの自社施設が入力された場合は、必須入力
17		積載予定船舶名	SNM	an	35			C				C				－					積載予定船舶コードがコード化されていない船舶の場合は、積載予定船舶名を必須入力
18		航海番号	VOY	an	10			C				C				－					
19		入港年月日	IDT	n	8			C				C				－					
20		積出港コード	LPR	an	5			C				C				－				国連LOCODE	（1）洋上貨物の場合は、「JPZZZ」を入力 （2）特定輸出貨物の場合で、搬入予定先コードに本船扱いの自社施設が入力された場合は、必須入力
21		出港予定年月日	DDT	n	8			C				C				－					（1）洋上貨物の場合は、入力不可 （2）出港予定年月日≧システム年月日
22		船卸港コード	DPR	an	5			C				C				－				国連LOCODE	
23		荷受形態コード	RCV	an	2				M				M			－					荷受形態をコードで入力 51：CY荷受の場合 52：CFS荷受の場合 53：DOOR荷受の場合 54：Direct（Breakbulk）荷受の場合 55：CY&CFS荷受の場合 OT：上記以外の場合

業務名（業務コード）			輸出貨物情報登録（E C R）																											
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2	条件														コード	入力条件/形式							
								新規登録				訂正				貨物情報の削除														
24		荷渡形態コード	DLV	an	2			C				C				-													荷渡形態をコードで入力 5 1 : C Y 荷渡の場合 5 2 : C F S 荷渡の場合 5 3 : D O O R 荷渡の場合 5 4 : D i r e c t (B r e a k b u l k) 荷渡の場合 5 5 : C Y & C F S 荷渡の場合 O T : 上記以外の場合	
25		社内整理番号	REF	an	20			C				C				-														
26		荷主セクションコード	SEC	an	20			C				C				-														
27		荷主リファレンスナンバー	RNO	an	35			C				C				-														
28		記事	NTE	j	140			C				C				-														搬入予定先に通知したい情報がある場合に入力
29		最終仕向地コード	DST	an	5			M				M				-						国連 L O C O D E								（１）日本以外の国名コードを入力 （２）国名コード「Z Z」、「Z X」、「Z Y」は入力不可
30		ブッキング番号	BOK	an	16			C				C				-														
31		危険貨物等コード	SPC	an	3			C				C				-						危険貨物等コード								
32		貨物識別	CGS	an	1			C				C				-														（１）洋上貨物の場合は、入力不可 （２）「T」を入力する場合は、以下のいずれかを満たすこと ①輸出者コードに、特定輸出申告実施可能な輸出者が入力されている ②入力された申告予定者コード（入力がない場合は入力者）が、認定通関業者である ③輸出者コードに、特定製造貨物輸出申告実施可能な輸出者が入力されている R：未通関積戻し貨物 T：特定輸出貨物、特定委託輸出貨物または特定製造貨物
33	5	搬入予定先コード	ARR	an	5			M				M				-						保税地域コード								（１）１輸出管理番号に対して同一の搬入予定先の入力は不可 （２）複数の搬入予定先を入力した場合は、同一税関内の保税地域コードであること （３）特定輸出貨物、特定委託輸出貨物または特定製造貨物の場合は、本船・ふ中扱いまたは、洋上貨物に係る搬入予定先の入力は不可。ただし、自社施設の場合は除く （４）入力された搬入予定先コードが本船・ふ中扱いまたは、洋上貨物の場合は、複数の搬入予定先の入力は不可 （５）入力された搬入予定先コードが自社施設の場合は、特定輸出貨物であること （６）入力された搬入予定先コードが自社施設の場合は、輸出者コードに自社施設を管理する輸出者が入力されていること（輸出者コードの先頭８桁または１３桁が一致すること）
34	*	搬入予定年月日	ADT	n	8			M				M				-														システム日≦搬入予定日≦システム日＋１３日であること
35	*	経由地コード	VIA	an	5			C				C				-						保税地域コード								バンニング場所が通関場所と異なる場合に、当該バンニング場所をコードで入力
36	*	搬入予定個数	APS	n	8			M				M				-														（１）総個数≧搬入予定個数の合計であること （２）小数点以下入力不可 （３）本船・ふ中扱いまたは洋上貨物の場合は、総個数と一致していること
37	*	搬入予定重量	AWT	n	10			M				M				-														（１）整数部６桁、小数部３桁で入力 （２）総重量≧搬入予定重量の合計であること （３）本船・ふ中扱いまたは洋上貨物の場合は、総重量と一致していること
38	*	搬入予定容積	AVL	n	10			C				C				-														（１）整数部６桁、小数部３桁で入力 （２）総容積≧搬入予定容積の合計であること （３）本船・ふ中扱いまたは洋上貨物の場合は、総容積と一致していること
39	*	記号番号	MRK	an	140			M				M				-														
40	*	入庫管理番号	I__	an	10	15		C				C				-														
41	*	搬入個数	P__	n	8	*		M				M				-														