

業務名（業務コード）			HAWB情報登録（輸入）（HCH01）																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件										コード	入力条件／形式
1		入力共通項目		an	###			M											
2		委託元混載業	IBB	an	5			C										利用者コード	（１）入力者が代理入力者の場合は、委託元混載業を入力 （２）入力者と同一の利用者コードは、入力不可
3		税関官署	CHC	an	2			C										税関官署コード	省略した場合は、到着空港の税関官署を補完
4		MAWB番号	MAB	an	20			M											MAWB番号を１桁以内で入力 ただし、孫混載仕分けの場合は、１６桁以内で入力
5		孫混載表示	MKH	an	1			C											孫混載仕分けの場合は、「Y」を入力
6		到着便名１	FL1	an	6			M											（１）航空会社コード＋フライト・ナンバーを入力 （２）フライト・ナンバーについては、３桁又は４桁の入力が可能。４桁目については、英・数記号が可、それ以外は数字とする。
7		到着便名２	FL2	an	5			M											便名の日付部を以下の形式で入力 DDMMYY
8		到着空港	POT	an	3			M										IATA空港コード	
9		仕出地	ORG	an	3			M										IATA空港コード 及び IATA都市コード	システムに登録されていない仕出地の場合は、「ZZZ」を入力
10		ジョイント混載	JNT	an	1			C											ジョイント混載貨物の場合は、「J」を入力
11	20	HAWB番号	HAB	an	20			M											（１）HAWB番号を１６桁以内で入力 （２）入力内容を無効にしたい場合は、「XXX」を入力 （３）MAWBに係る全HAWB情報を入力した場合は、「END」を入力
12	*	総個数	GPS	n	6			C											
13	*	総重量	GWT	n	8			C											
14	*	重量単位コード	GJT	an	3				C									重量単位コード	省略した場合は、上位欄の重量単位コードを引き継ぐ KGM：キログラム LBR：ポンド
15	*	品名	CMD	an	21			C											省略した場合は、上位欄の品名を引き継ぐ
16	*	特殊貨物記号	SPC	an	3			C										SPC（特殊貨物） コード	
17	*	仕向地	DST	an	3			C										IATA空港コード 及び IATA都市コード	（１）一般貨物の場合は、国内の仕向地を入力 （２）仮陸揚貨物の場合は、国外の仕向地を入力 （３）省略した場合は、上位欄の仕向地を引き継ぐ
18	*	搬入保税蔵置場	IHW	an	5			C										保税地域コード	HAWBの仕向地が国外（仮陸揚貨物）の場合は、搬入予定の輸出航空会社保税蔵置場を入力
19	*	予備	KST	an	1			-											使用しない
20	*	予備	FWD	n	3			-											使用しない
21	*	荷送人名	SHN	an	70			C											
22	*	荷送人住所	SHA	an	105			C											
23	*	荷送人電話番号	STL	an	14			C											
24	*	荷受人コード	CNC	an	17			C										輸出入者コード 法人番号	
25	*	荷受人名	CNN	an	70			C											
26	*	荷受人住所	CNA	an	105			C											
27	*	荷受人電話番号	CTL	an	14			C											