

業務名（業務コード）			本船・ふ中扱い承認申請事項登録（H F A）																													
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件																コード	入力がない場合の補完項目	入力条件／形式						
1		入力共通項目		an	398			M																								
2		申請先官署コード	CH	an	2			F																	税関官署コード			申請先官署を指定する場合に、コードで入力				
3		申請先部門コード	CH B	an	2			F																	部門コード			申請先部門を指定する場合に、コードで入力				
4		申請識別	SY U	an	1			M																								1：輸入貨物の場合 2：輸出貨物の場合
5		本船・ふ中扱い承認申請番号	HF N	an	11			C																								（1）初期登録の場合は、入力不可 （2）事項を訂正する場合は、入力
6		貨物管理番号	KM N	an	35			M																								（1）申請識別に「1」を入力した場合はB／L番号を入力 （2）申請識別に「2」を入力した場合は輸出管理番号を入力
7		輸出者・輸入者コード	PC	an	17			C																	輸出入者コード 法人番号			先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する				
8		輸出者・輸入者名	PN	an	70			F																		国内用輸出入者D B		システムから補完されない場合に入力				
9		郵便番号	PP	an	7			C																		国内用輸出入者D B		（1）ハイフンを除いた7桁を入力 （2）システムから補完される郵便番号が、申告すべき住所の郵便番号と異なる場合に入力				
10		住所1（都道府県）	PA	an	15			F																		国内用輸出入者D B		（1）システムから補完されない場合に入力 （2）システムから補完される住所が、申告すべき住所（都道府県）と異なる場合に入力				
11		住所2（市区町村（行政区名））	PA S	an	35			F																		国内用輸出入者D B		（1）システムから補完されない場合に入力 （2）システムから補完される住所が、申告すべき住所（市区町村〔行政区名〕）と異なる場合に入力				
12		住所3（町域名・番地）	PA C	an	35			F																		国内用輸出入者D B		（1）システムから補完されない場合に入力 （2）システムから補完される住所が、申告すべき住所（町域名・番地）と異なる場合に入力				
13		住所4（ビル名ほか）	PA B	an	70			C																		国内用輸出入者D B		（1）システムから補完されない場合に入力 （2）システムから補完される住所が、申告すべき住所（ビル名ほか）と異なる場合に入力 （3）住所3（町域名・番地）欄で、住所を入力しきれない場合は当該項目に入力				
14		輸出者・輸入者電話番号	PT	an	11			F																		国内用輸出入者D B		（1）システムから補完されない場合に入力 （2）システムから補完される電話番号が、申告すべき電話番号と異なる場合に入力				
15		税関事務管理人コード	ZJ Y	an	17			C																	輸出入者コード 法人番号			（1）システムに登録されていない税関事務管理人の場合、入力不要 （2）先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する （3）法人番号を保有する者としてシステムに登録されている場合、輸出入者コードの入力は不可。法人番号を入力する。				
16		税関事務管理人受理番号	ZJ J	an	10			C																								税関事務管理人名を指定する場合に入力
17		税関事務管理人名	ZJ N	an	70			F																		国内用輸出入者D B（税関事務管理人コード）		国内用輸出入者D Bに登録されていない税関事務管理人の場合、登録されている名称が無効の場合、または税関事務管理人がコード化されていない場合に、税関事務管理人の名称を入力				
18		代表品目番号	DT B	an	6			M																								代表品目番号の先頭6桁を入力
19		船卸港コード	F0 C	an	5			M																	国連LOCODE			（1）申請識別に「1」を入力した場合は船卸（取）港をコードで入力 （2）申請識別に「2」を入力した場合は最終仕向地をコードで入力				
20		船積港コード	FT C	an	5			M																	国連LOCODE			（1）申請識別に「1」を入力した場合は積出地をコードで入力 （2）申請識別に「2」を入力した場合は積込港をコードで入力				
21		品名	HI N	an	40			M																								
22		貨物個数	NO	n	8			M																								（1）小数点以下は入力不可 （2）個数で表現できない場合は「1」を入力
23		個数単位コード	NO T	an	3			M																	包装種類コード（UN／ECE勸告第21号・英字）							
24		貨物重量（グロス）	GW	n	10			M																								整数部6桁、小数部3桁以内で入力

業務名（業務コード）			本船・ふ中扱い承認申請事項登録（HFA）																			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力がない場合の補完項目	入力条件／形式
25		重量単位コード（グロス）	GW T	an	3			M										数量単位コード（UN／ECE勸告第20号・英字）				
26		記号番号	MR K	an	140			M														
27		積載（予定）船舶コード	VS C	an	9			M										コールサイン		コード化されていないコールサインの場合は、「9999」を入力		
28		積載（予定）船名	VS N	an	35			F											船舶DB	（1）システムから補完されない場合に入力 （2）システムから補完される積載（予定）船名が、申告すべき船名と異なる場合に入力		
29		入出港（予定）年月日	NS Y	n	8			M												（1）申請識別に「1」を入力した場合は入港年月日を入力 （2）申請識別に「2」を入力した場合は出港予定年月日を入力 （3）申請識別に「2」を入力した場合は以下の条件を満たすこと システム日≦出港予定年月日		
30		本船・ふ中扱い承認申請理由コード	HO R	an	3			M										申請理由コード		（1）本船扱い承認申請を行う場合は、以下のコードを入力 HMU：均質かつ大量貨物であるため HHV：巨大・重量貨物であるため HOT：その他（保税地域等への搬入が不適当） （2）ふ中扱い承認申請を行う場合は、以下のコードを入力 FMU：均質かつ大量貨物であるため FHV：巨大・重量貨物であるため FOT：その他（保税地域等への搬入が不適当）		
31		はしけ名	HK E	an	35			C												（1）ふ中扱い承認申請を行う場合は、はしけ名を入力 （2）本船扱い承認申請を行う場合は、入力不可		
32		係留場所コード	KB C	an	5			M										バースコード				
33		積付け状況コード	TJ C	an	3			C										積付け状況コード		（1）本船扱い承認申請を行う場合は、積付け状況をコードで入力 MXC：明確に区画されている混載貨物 SMC：明確に区画されている非混載貨物 OTH：その他（検査に支障がない積付け状況） （2）ふ中扱い承認申請を行う場合は、入力不可		
34		記事（税関用）	NT Z	j	140			C														
35		記事（通関業者用）	NT T	j	70			C														
36		社内整理用番号	RE F	an	20			C														