

業務名（業務コード）		個別搬入確認登録（B I I O 1）										コード	入力条件/形式				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件									
								搬入伝票番号 または LDR番号		シス外搬入							
1		入力共通項目		an	398			M		M							
2		航空貨物代理店	AGT	an	5			C		C						利用者コード	
3		棟記号	TOU	an	1			C		C							
4		車上通関表示	SJT	an	1			C		C							車上通関の旨を登録する場合に入力 S：車上通関
5		時間外搬入表示	TOO	an	1			C		C							営業時間外に搬入した場合は、「O（オー）」を入力
6		他所蔵置場所	HBT	an	5			C		C						保税地域コード	他所蔵置場所に搬入する場合は、必須入力とする
7		ULD番号		an	14			X		C							(1) ULDに積み付けられて搬入された貨物のULD番号を入力 (2) ULD番号を入力した場合は入力の貨物識別は「A」(AWB)であること (3) 他所蔵置場所への搬入時は入力不可
8		伝票種別	DKD	an	1			M		X							スペース：マニュアルの搬入伝票 D：輸出貨物情報DBに登録されている搬入伝票 L：輸出貨物情報DBに登録されているLDR
9		伝票番号	DNN	an	7			M		X							伝票種別に「D」または「L」が入力された場合、伝票種別に該当する搬入伝票番号またはLDR番号を入力
10	15	処理識別	SHB	an	1			C		C							スペース：搬入確認 ×：処理対象外
11	*	貨物識別	KSB	an	1			C		C							(1) 伝票種別が「D」、「L」の場合は、省略可 (2) 2欄目以降で上位欄の貨物識別と同じ場合は、省略可（「L」を除く） A：AWB H：HAWB L：未ラベル貨物
12	*	AWB番号	AWB	an	20			C		C							(1) AWBの場合は、AWB番号を11桁（枝番のある場合は14桁）以内で入力 (2) HAWBの場合は、HAWB番号を16桁（枝番のある場合は19桁）以内で入力 (3) 未ラベル番号を登録する場合は、入力不可 (4) 伝票種別に入力があり、かつ搬入伝票またはLDRに枝番が出力されている場合は、当該枝番を入力（LDRの場合は必須） (5) 伝票種別が「L」の場合、同一のAWB（HAWB）番号は、入力不可 (6) チェックデジット・チェックを行う旨がシステムに登録されている場合は、チェックデジット・チェックを行う
13	*	貨物種別	SYB	an	1			C		C							(1) 伝票種別が「D」または「L」の場合は、省略可 (2) 貨物識別に「L」（未ラベル貨物）を入力した場合は、「N」または「R」であること (3) 2欄目以降で上位欄の貨物種別と等しい場合は、省略可 N：一般未通関貨物 R：積戻し未通関貨物 T：システム外許可済（一般）貨物 O：システム外許可済（積戻し）貨物 K：仮陸揚貨物
14	*	搬入個数	IPS	n	6			C		C							(1) 総個数が登録されている時で搬入個数と総個数が等しい場合は、省略可 (2) 総個数以下であること
15	*	総個数	GPS	an	6			C		C							(1) 総個数が登録されていない時で全量搬入の場合は、省略可 (2) 総個数が登録されていない時の分割搬入で総個数が判明していない場合は、「*」を入力 (3) 総個数が登録されている場合は、省略可 (4) 右詰で入力
16	*	搬入重量	IWT	n	8			C		C							(1) 貨物識別欄が「A」（AWB）かつ「貨物種別」欄が「T」、「O」、「K」の場合は、必須入力 (2) キログラム単位で入力 (3) 整数部6桁、小数部1桁
17	*	仕向地	DST	an	3			C		C					IATA空港コード 及び IATA都市コード	(1) 仕向地が登録されている場合は、省略可 (2) 仕向地が不明の場合は、「ZZZ」を入力	
18	*	特殊貨物記号	SPC	an	3			C		C					SPC（特殊貨物）コード 及び 危険貨物等コード	既に輸出貨物情報DBが作成されていて、当該貨物が一部でも搬入されている場合は、変更不可	
19	*	事故貨物	DMG	an	5			C		C					事故コード	ULD番号を入力した場合は、入力不可	
20	*	代理店営業所	BOC	an	3			C		C					代理店営業所コード	(1) 搬入すべき貨物の代理店営業所を入力 (2) 事前に登録されている場合は、入力不可	

業務名 (業務コード)		個別搬入確認登録 (B I O 1)										コード	入力条件/形式					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件						搬入伝票番号 または LDR番号	シス外搬入			
21	*	混載業	CDC	an	5			C					C				利用者コード	(1) 貨物識別欄が「H」(HAWB)の場合は、搬入すべき貨物の混載業を入力 (2) 事前に登録されている場合は、変更不可 (3) 貨物識別欄が「A」(AWB)または「L」(未ラベル貨物)の場合は、入力不可
22	*	航空会社	ALC	an	2			C					C				航空会社コード	(1) 貨物識別が「A」(AWB)の場合は、航空会社を必須入力 (2) 貨物識別欄が「H」(HAWB)または「L」(未ラベル貨物)の場合は、入力不可
23	*	積込港	ADP	an	3			C					C				IATA空港コード	(1) 貨物種別欄が「T」、「O」、「K」の場合は、必須入力 (2) 貨物識別が「A」(AWB)の場合は、必須入力
24	*	品名	CMD	an	21			C					C					(1) 特殊貨物記号欄に入力された場合は、必須入力 (2) 貨物識別欄が「A」(AWB)かつ貨物種別欄が「T」、「O」、「K」の場合は、必須入力
25	*	備考	RMK	an	20			C					C					(1) 航空会社インタフェース用の情報に付加するデータを入力 (2) 航空会社インタフェース用の情報を入力する旨が登録されている保税蔵置場のみ入力可 (3) HAWBの場合は、入力がある場合でも航空会社インタフェース用の情報に付加しない
26	*	許可・承認等番号	PN_	an	11	5		C					C					(1) システム外許可済貨物の許可・承認等番号を入力 (2) 貨物種別欄が「K」の場合は、保税運送貨物の保税運送承認番号を入力 (3) 貨物種別欄が「R」、「T」、「O」の場合は、必須入力 (4) 貨物種別欄が「N」、「R」の場合、2欄目以降の入力不可
27	*	許可・承認等件数	KSK	n	3			X					C					許可・承認等番号が5件を超える場合は、その超過分の件数を入力
28	*	予備	CGO	an	11			-					-					使用しない