

業務名（業務コード）			混載貨物確認情報訂正（C H P）												
項目番号	欄	項目名	ID	属性	桁	緑1	緑2	条件						コード	入力条件／形式
								削除		追加					
1		入力共通項目		an	398			M			M				
2		M AWB番号	MAB	an	20			M		M					M AWB番号を 11 桁以内で入力 ただし、孫混載仕分けの場合は、16 桁以内で入力
3		孫混載及び無料期間適用表示	M KH	an	1			C		C					(1) システムにより蔵置料金計算を行う旨が登録されており、かつ無料期間を適用する旨が登録されている利用者である場合、以下の形式で入力 (A) M AWB が運送中（他空港向一括保税運送中及び同一許可内運送中は除く）の場合 ①孫混載仕分け以外で、かつ保管料の無料期間を適用する場合は、スペースを入力 ②孫混載仕分けで、かつ保管料の無料期間を適用する場合は、「Y」を入力 ③孫混載仕分け以外で、かつ保管料の無料期間を適用しない場合は、「A」を入力 ④孫混載仕分けで、かつ保管料の無料期間を適用しない場合は、「B」を入力 ⑤削除の場合、無料期間適用の有無は考慮不要（孫混載仕分け以外であればスペースを入力、孫混載仕分けであれば「Y」を入力） (B) 上記（A）以外の場合 ①孫混載仕分け以外の場合は、スペースを入力 ②孫混載仕分けの場合は、「Y」を入力 (2) 上記（1）以外の場合、以下の形式で入力 ①孫混載仕分け以外の場合は、スペースを入力 ②孫混載仕分けの場合、「Y」を入力 (3) 詳細は「混載貨物確認情報訂正（C H P）」業務業務仕様書本文-7. 特記事項を参照
4		到着便名 1	FL1	an	6			M		M					(1) 航空会社コード+フライト・ナンバーを入力 (2) フライト・ナンバーについては、3桁又は4桁の入力が可能。4桁目については、英・数記号が可、それ以外は数字とする。
5		到着便名 2	FL2	an	5			M		M					便名の日付部を以下の形式で入力 D D M M M
6		到着空港	POT	an	3			C		C				I A T A 空港コード	省略した場合は、入力者から変換した到着空港を処理対象とする
7		混載業	BBB	an	5			M		M				利用者コード	混載業が不明の場合は「X X X X X」を入力
8	10	H AWB番号	HAB	an	20			M		M					(1) 追加、削除すべきH AWB番号を入力 (2) 入力内容を無効にしたい場合は、先頭3桁に「X X X」を入力
9	*	個数	PCS	n	6			X			M				
10	*	重量	WGT	n	8			X			C				整数部 6 桁、小数部 1 桁
11	*	重量単位コード	JTI	an	3			X			C			重量単位コード	省略した場合は、は上位欄の重量単位を引き継ぐ K G M : キログラム L B R : ポンド
12	*	特殊貨物記号	SPC	an	3			X			C			S P C (特殊貨物) コード	