

業務名 (業務コード)		入港届 (G I R O 1)												コード	入力条件/形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件										
								登録/変更			取消し							
1		入力共通項目		an	398			M										
2		処理区分	KBN	an	1			M										R:登録 C:変更 X:取消し
3		税関提出	TOZ	n	1			C										本業務では入力不要
4		入管提出	TON	n	1			C										本業務では入力不要
5		検疫所提出	TOK	n	1			C										(1) 登録の場合で、検疫所への提出を行わない場合に入力 1:提出なし (2) 変更不可
6		所有者又は運航者	OWN	an	2			C										航空会社コード
7		航空機登録記号	REG	an	10			M										
8		国籍	FLG	an	2			M										国名コード
9		航空会社名称	KOU	an	35			C										(1) 航空会社名称を入力 (2) システムに登録されていない航空会社の場合は、航空会社名称を必須入力 (3) 所有者又は運航者に入力がない場合は、航空会社名称を必須入力
10		主たる到着便名1 (便名部)	FL1	an	6			M										(1) 航空会社コード+フライト・ナンバーを入力 (2) フライト・ナンバーについては、3桁または4桁の入力が可能。4桁目については、英・数記号が可、それ以外は数字とする。 (3) 処理区分が変更の場合は変更不可
11		主たる到着便名2 (日付部)	FL2	an	5			M										(1) 便名の日付部を以下の形式で入力 DDMM (2) 処理区分が変更の場合は変更不可
12		共同運航到着便名1 (便名部)	A_	an	6	10		C										(1) 航空会社コード+フライト・ナンバーを入力 (2) フライト・ナンバーについては、3桁又は4桁の入力が可能。4桁目については、英・数記号が可、それ以外は数字とする。
13		共同運航到着便名2 (日付部)	B_	an	5	*		M										便名の日付部を以下の形式で入力 DDMMM
14		到着空港	ARP	an	3			M										IATA空港コード 変更は不可
15		到着年月日	ADT	n	8			M										到着年月日>システム年月日-60日であること
16		到着時刻	AMT	n	4			M										
17		出発空港	DEP	an	3			M										IATA空港コード 及び IATA都市コード
18		出発年月日	DDT	n	8			C										
19		出発時刻	DMT	n	4			M										
20		出発前寄港	VI_	an	3	2		C										IATA空港コード 及び IATA都市コード
21		寄港出発年月日	VD_	n	8	*		C										出発前寄港がスペースの場合は、入力不可
22		寄港出発時刻	VM_	n	4	*		M										
23		航空機識別	SHP	an	3			M										(1) 到着便の種類を入力 1桁目 D:直入機 N:寄入機 2桁目 T:外国貿易機 S:特殊機 3桁目 P:旅客機 F:貨物機 O:公用機 K:個人機 S:その他 (2) 2桁目が「T」入力の場合は、3桁目は「P」または「F」以外入力不可

