

2. 出力情報電文マッピング表

PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SAT184)

項番	PAA標準			差分	船積指図書(S/I)情報					
	Index	Level	Field Name		Superset Field Type/ Length	項目名	条件	属性	桁数	線
1	NACCSヘッダ部									
2	5	0	RootElement							
3	10	1	Header							
4	20	2	DocumentFormat							
5	30	3	DocumentFormatIdentifier	an..14	7	出力情報コード	M	an	7	出力情報コードが設定される (電文等の振り分けを行う際にはこの情報を使用することが望ましい)
6	35	3	DocumentFormatDescription	an..70		電文受信日時	M	an	14	電文受信日時が設定される
Subject						M	an	46	N-S/I番号(35桁)が設定される (*)NACCS EDI形式電文では64桁の項目となります	
入力情報特定情報						C	an	10	入力した入力情報特定情報が設定される	
9	50	2	DocumentType							
10	60	3	DocumentTypeCode	an..10	5	業務コード	M	an	5	当該業務では“SIR△△”が設定される
11	80	2	DocumentIdentification							
12	90	3	UniqueReferenceNo	an..23	15	論理端末名	C	an	6	出力先の論理端末名が設定される
電文種別						M	an	1	当該業務では“P”が設定される	
宛管形式						M	an	1	当該業務では“Q”、“C”が設定される	
15	95	3	SystemReferenceNo	an..35		N-S/I番号	M	an	35	システムで払い出されたN-S/I番号を出力
16	130	3	MessageFunction	an..35	1	処理区分	M	j	4	システムより処理区分を半角で出力 REG:新規登録 COR:訂正 DEL:取消し
RTP引継情報						C	an	30	受信完了した電文のRTP引継情報が設定される	
利用者コード						M	an	5	電文を受信する利用者の利用者コードが設定される	
19	150	2	SenderID	an..35		電文引継情報	C	an	26	
20	160	2	RecipientID	an..35	30	海貨業者コード	C	an	5	

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表

PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SAT184)

項番	PAA標準			Superset Field Type/ Length	差分	船積指図書(S/I)情報						
	Index	Level	Field Name			項目名	条件	属性	桁数	線	出力条件/形式	
21			共通部									
22	170	1	Body									
23	180	2	GeneralInformation									
24						登録年月日/訂正年月日/取消年月日	C	n	8			システム年月日を出力
25						登録時刻/訂正時刻/取消時刻	C	n	4			システム時刻を出力
26						S/I情報登録者	C	an	5			登録時は入力者の利用者コードを出力 訂正、取消時はS/I情報DBに登録されているS/I情報を出力
27						S/I情報訂正者/S/I情報取消者	C	an	5			登録時はスペースを出力 訂正、取消時は入力者の利用者コードを出力
28	450	3	Incoterms									
29	470	4	IncotermsValue	an..35		貿易条件(Trade Terms)	C	an	35			
30	506-10	3	BookingNoInformation									
31	506-20	4	BookingNo	an..16		ブッキング番号	C	an	16			
32	506-70	3	OrderNoInformation<タグ内(項番32~33)最大5回繰返し>									
33	506-80	4	OrderNo	an..20		Order No.	C	an	20	5		
34	506-130	3	InvoiceNoInformation									
35	506-140	4	InvoiceNo	an..35		インボイス番号	C	an	35			
36	506-190	3	LCNoInformation<タグ内(項番36~39)最大5回繰返し>									
37	506-200	4	LCNo	an..20		L/C No.	C	an	20	5		
38	506-210	4	ReferenceDocumentDateInfo									
39	506-230	5	ReferenceDocDateValue	n..8		有効期限日	C	n	8			
40	506-250	3	ELNoInformation<タグ内(項番40~41)最大5回繰返し>									
41	506-260	4	ELNo	an..35		E/L No.	C	an	35	5		
42	900-10	2	PartiesSelection									
43	900-20	3	Shipper									
44	900-30	4	OrganizationName	an..70		荷送人名	C	an	70			荷送人コードが入力された場合で、荷送人名に入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人名を出力
45	900-40	4	OrganizationIdentification									
46	900-60	5	OrganizationReference	an..80	63	荷送人コード	C	an	17			
47	900-80	4	AddressInformation									
48	900-90	5	Text	an..175		荷送人住所・電話番号	C	an	175			
49	900-100	5	Numbers	an..70		荷送人住所1 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	70			荷送人コードが入力された場合で、荷送人住所・電話番号、荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、荷送人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所1 (Street and number/P.O.BOX) を出力
50	900-110	5	Streets	an..35		荷送人住所2 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	35			荷送人コードが入力された場合で、荷送人住所・電話番号、荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、荷送人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所2 (Street and number/P.O.BOX) を出力
51	900-120	5	City									
52	900-140	6	LocationName	an..35		荷送人住所3 (City name)	C	an	35			荷送人コードが入力された場合で、荷送人住所・電話番号、荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、荷送人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所3 (City name) を出力

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表

PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SAT184)

項番	PAA標準				差分	船積指図書(S/I)情報				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	線
53	900-150	5	StateProvince							
54	900-170	6	StateProvinceName	an..35	荷送人住所4 (Country sub-entity, name)	C	an	35		荷送人コードが入力された場合で、荷送人住所・電話番号、荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、荷送人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所4 (Country sub-entity, name) を出力
55	900-180	5	Country							
56	900-190	6	CountryCode	an..5	3 荷送人国名コード (Country, coded)	C	an	2		荷送人コードが入力された場合で、荷送人住所・電話番号、荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、荷送人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人国名コード (Country, coded) を出力
57	900-210	5	PostalCode	an..35	26 荷送人郵便番号 (Postcode identification)	C	an	9		荷送人コードが入力された場合で、荷送人住所・電話番号、荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、荷送人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人郵便番号 (Postcode identification) を出力
58	900-220	4	ContactDetails							
59	900-230	5	PersonName	an..35	荷送人担当者情報	C	an	35		
60	900-240	5	DepartmentCode	an..20	荷主セクションコード	C	an	20		
61	900-260	5	ReferenceNo	an..35	荷主リファレンスナンバー	C	an	35		
62	900-270	5	TelephoneNo	an..100	86 荷送人電話番号	C	an	14		荷送人コードが入力された場合で、荷送人住所・電話番号、荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、荷送人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人電話番号 (ShipperTelNo) を出力
63	900-290	5	E-MailAddress	an..100	30 荷送人メールアドレス	C	j	70		
64	900-300	5	TransferRefNo	an..20	荷主伝送先コード	C	an	20		
65	900-320	3	Consignee							
66	900-340	4	OrganizationName	an..70	荷受人名	C	an	70		荷受人コードが入力された場合で、荷受人名に入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人名を出力
67	900-350	4	OrganizationIdentification							
68	900-370	5	OrganizationReference	an..80	63 荷受人コード	C	an	17		
69	900-380	4	AddressInformation							
70	900-390	5	Text	an..175	荷受人住所・電話番号	C	an	175		
71	900-400	5	Numbers	an..70	荷受人住所1 (Street and number/P.O. BOX)	C	an	70		荷受人コードが入力された場合で、荷受人住所・電話番号、荷受人住所1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所1 (Street and number/P.O. BOX) を出力
72	900-410	5	Streets	an..35	荷受人住所2 (Street and number/P.O. BOX)	C	an	35		荷受人コードが入力された場合で、荷受人住所・電話番号、荷受人住所1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所2 (Street and number/P.O. BOX) を出力
73	900-420	5	City							
74	900-440	6	LocationName	an..35	荷受人住所3 (City name)	C	an	35		荷受人コードが入力された場合で、荷受人住所・電話番号、荷受人住所1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所3 (City name) を出力

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表

PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SAT184)

項番	PAA標準				差分	船積指図書(S/I)情報				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	線
75	900-450	5	StateProvince							
76	900-470	6	StateProvinceName	an..35	荷受人住所 4 (Country sub-entity, name)	C	an	35		荷受人コードが入力された場合で、荷受人住所・電話番号、荷受人住所 1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所 4 (Country sub-entity, name) を出力
77	900-480	5	Country							
78	900-490	6	CountryCode	an..5	3 荷受人国名コード (Country, coded)	C	an	2		荷受人コードが入力された場合で、荷受人住所・電話番号、荷受人住所 1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人国名コード (Country, coded) を出力
79	900-510	5	PostalCode	an..35	26 荷受人郵便番号 (Postcode identification)	C	an	9		荷受人コードが入力された場合で、荷受人住所・電話番号、荷受人住所 1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人郵便番号 (Postcode identification) を出力
80	900-520	4	ContactDetails							
81	900-522	5	PersonName	an..35	荷受人担当者情報	C	an	35		
82	900-530	5	TelephoneNo	an..100	86 荷受人電話番号	C	an	14		荷受人コードが入力された場合で、荷受人住所・電話番号、荷受人住所 1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人電話番号 (ConsigneeTelNo) を出力
83	900-534	5	E-MailAddress	an..100	30 荷受人メールアドレス	C	j	70		
84	900-560	3	NotifyParty<タグ内 (項番84~102) 最大2回繰返し>							
85	900-570	4	OrganizationName	an..70	着荷通知先名 (NotifyPartyName)	C	an	70	2	着荷通知先コード (NotifyPartyCode) が入力された場合で、着荷通知先名 (NotifyPartyName) に入力がない場合は、入力された着荷通知先コード (NotifyPartyCode) に対してシステムに登録されている着荷通知先名を出力
86	900-580	4	OrganizationIdentification							
87	900-600	5	OrganizationReference	an..80	63 着荷通知先コード (NotifyPartyCode)	C	an	17	2	
88	900-610	4	AddressInformation							
89	900-620	5	Text	an..175	着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)	C	an	175	2	
90	900-630	5	Numbers	an..70	着荷通知先 (Notify Party) 住所 1 (Street and number/P.O. BOX)	C	an	70	2	着荷通知先コード (NotifyPartyCode) が入力された場合で、着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)、着荷通知先 (Notify Party) 住所 1~4、着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号、着荷通知先 (Notify Party) 国名コード、着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo) のいずれにも入力がない場合は、入力された着荷通知先コード (NotifyPartyCode) に対してシステムに登録されている着荷通知先住所 1 (Street and number/P.O. BOX) を出力
91	900-640	5	Streets	an..35	着荷通知先 (Notify Party) 住所 2 (Street and number/P.O. BOX)	C	an	35	2	着荷通知先コード (NotifyPartyCode) が入力された場合で、着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)、着荷通知先 (Notify Party) 住所 1~4、着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号、着荷通知先 (Notify Party) 国名コード、着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo) のいずれにも入力がない場合は、入力された着荷通知先コード (NotifyPartyCode) に対してシステムに登録されている着荷通知先住所 2 (Street and number/P.O. BOX) を出力
92	900-650	5	City							

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SAT184)

項番	PAA標準				差分	船積指図書(S/I)情報				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	線
93	900-670	6	LocationName	an..35	着荷通知先 (Notify Party) 住所3 (City name)	C	an	35	2	着荷通知先コード (NotifyPartyCode) が入力された場合で、着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)、着荷通知先 (Notify Party) 住所1~4、着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号、着荷通知先 (Notify Party) 国名コード、着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo) のいずれにも入力がない場合は、入力された着荷通知先コード (NotifyPartyCode) に対してシステムに登録されている着荷通知先住所3 (City name) を出力
94	900-680	5	StateProvince							
95	900-700	6	StateProvinceName	an..35	着荷通知先 (Notify Party) 住所4 (Country sub-entity, name)	C	an	35	2	着荷通知先コード (NotifyPartyCode) が入力された場合で、着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)、着荷通知先 (Notify Party) 住所1~4、着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号、着荷通知先 (Notify Party) 国名コード、着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo) のいずれにも入力がない場合は、入力された着荷通知先コード (NotifyPartyCode) に対してシステムに登録されている着荷通知先住所4 (Country sub-entity, name) を出力
96	900-710	5	Country							
97	900-720	6	CountryCode	an..5	着荷通知先 (Notify Party) 国名コード (Country, coded)	C	an	2	2	着荷通知先コード (NotifyPartyCode) が入力された場合で、着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)、着荷通知先 (Notify Party) 住所1~4、着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号、着荷通知先 (Notify Party) 国名コード、着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo) のいずれにも入力がない場合は、入力された着荷通知先コード (NotifyPartyCode) に対してシステムに登録されている着荷通知先国名コード (Country, coded) を出力
98	900-740	5	PostalCode	an..35	着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号 (Postcode identification)	C	an	9	2	着荷通知先コード (NotifyPartyCode) が入力された場合で、着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)、着荷通知先 (Notify Party) 住所1~4、着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号、着荷通知先 (Notify Party) 国名コード、着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo) のいずれにも入力がない場合は、入力された着荷通知先コード (NotifyPartyCode) に対してシステムに登録されている着荷通知先郵便番号 (Postcode identification) を出力
99	900-750	4	ContactDetails							
100	900-755	5	PersonName	an..35	着荷通知先 (Notify Party) 担当者情報	C	an	35	2	
101	900-775	5	TelephoneNo	an..100	86 着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo)	C	an	14	2	
102	900-785	5	E-MailAddress	an..100	30 着荷通知先 (Notify Party) メールアドレス	C	i	70	2	
103	900-820	3	Forwarder							
104	900-830	4	OrganizationName	an..70	海貨業者名	C	an	70		
105	900-990	4	ContactDetails							
106	900-992	5	PersonName	an..35	海貨業担当者情報	C	an	35		
107	900-1004	5	E-MailAddress	an..100	30 海貨業担当者メールアドレス	C	sn	70		
108	900-1020	4	PartyRemarks	an..80	60 社内整理番号 (海貨・通関用)	C	an	20		
109	900-1030	4	ExpectedApplicantCode	an..35	30 通関申告予定者	C	an	5		
110	900-1060	3	Carrier							
111	900-1070	4	OrganizationName	an..70	船会社名	C	an	70		
112	900-1080	4	OrganizationIdentification							
113	900-1100	5	OrganizationReference	an..80	76 船会社コード	C	an	4		
114	1000	2	Parties<タグ内 (項番114~122) 最大3回繰返し>							

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表

PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SAT184)

項番	PAA標準				差分	船積指図書(S/I)情報					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	線	出力条件/形式
115	1010	3	PartyType	an..35	21	関係者識別	C	an	14	3	Customs Broker : 申告予定者 Issuer : S/I 情報登録者 Supplier : 供給者
116	1020	3	OrganizationName	an..80	10	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合 「申告予定者名」 (2) (PartyType)がIssuerの場合 「S/I 情報登録者名」 (3) (PartyType)がSupplierの場合 「供給者名」	C	an	70		
117	1170	3	ContactDetails								
118	1180	4	PersonName	an..80	45	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合 「申告予定担当者情報」 (2) (PartyType)がIssuerの場合 「S/I 情報登録担当者情報」	C	an	35		
119	1185	4	DepartmentCode	an..20		(PartyType)がIssuerの場合 S/I 情報登録担当部署コード	C	an	20		
120	1200	4	TelephoneNo	an..100	65	(PartyType)がIssuerの場合 「S/I 情報登録担当者電話番号」	C	an	35		
121	1210	4	FaxNo	an..100	65	(PartyType)がIssuerの場合 「S/I 情報登録担当者FAX番号」	C	an	35		
122	1220	4	E-MailAddress	an..100	30	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合 「申告予定担当者メールアドレス」 (2) (PartyType)がIssuerの場合 「S/I 情報登録担当者メールアドレス」	C	sn	70		
123	5090	2	TermsandConditions								
124	5130	3	UserDefinedTermsandCondition								
125	5135-10	4	Temperature								
126	5135-20	5	SetTemperature	an..5		設定温度	C	n	5		
127	5135-30	5	TemperatureUnit	an..3		温度単位	M	an	3		CEL : 摂氏 FAH : 華氏
128	5135-40	4	TypeofCargo								
129	5135-50	5	TypeofCargoCode	an..3		貨物種類コード	C	an	3		1 : 普通貨物の場合 2 : 冷凍貨物の場合 3 : 危険品の場合 4 : 裸自動車の場合 5 : 液状貨物の場合 6 : 生動物の場合 7 : 搬貨の場合 8 : 郵便の場合 9 : その他の貨物の場合
130	5135-120	4	ShippersWtMeasureDeclare	an..1		Shipper's Weight / Measurement	C	an	1		Y : 荷主による重量・容積の測量である場合 N : 荷主による重量・容積の測量ではない場合
131	5135-130	4	NumberofMeasureWeightList	n..2		M/Wリスト枚数	C	n	2		
132	5135-140	4	WaybillRequirement	an..1		WAYBILL希望識別	C	an	1		1 : WAYBILLを希望する
133	5158-10	2	Notes								
134	5158-20	3	ReusableDataForLaterProcedure								
135	5158-30	4	Text	an..350		記事 (ACL用)	C	an	350		
136	5158-40	3	ReferentialRemarksSIR								
137	5158-50	4	Text	j..700		記事	C	j	700		
138	5160	2	TransportDetails								
139	5200	3	ModeofTransport								

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
 PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SAT184)

項番	PAA標準				差分	船積指図書(S/I)情報					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	線	出力条件/形式
140	5230	4	SeaTransportIdentification								
141	5240	5	Vessel								
142	5245	6	VesselCode	an..9		積載予定船舶コード	C	an	9		
143	5250	6	VesselName	an..35		積載予定船舶名	C	an	35		積載予定船舶コードが入力された場合で、積載予定船舶名に入力がない場合は、入力された積載予定船舶コードに対してシステムに登録されている積載予定船舶名を出力
144	5255-40	6	EstimatedArrivaltoLP	n..8		入港予定年月日	C	n	8		
145	5255-50	6	EstimatedDeparturefromLP	n..8		出港予定年月日	C	n	8		
146	5260	5	VoyageDetail								
147	5270	6	VoyageNo	an..35	25	航海番号	C	an	10		
148	5370	3	PlaceofTransport								
149	5370-10	4	CarryInCustomsArea<タグ内(項番149~153)最大5回繰返し>								
150	5370-20	5	CarryInCustomsAreaCode	an..5		搬入予定先コード	C	an	5	5	
151	5370-30	5	CarryInCustomsAreaName	an..80	60	搬入予定先名称	C	an	20	5	搬入予定先コードが入力された場合は、入力された搬入予定先コードに対してシステムに登録されている搬入予定先名称を出力
152	5370-40	5	CarryInEstimatedDate	n..8		搬入予定年月日	C	n	8	5	
153	5370-50	5	CarryInEstimatedNoofUnit	n..8		搬入予定個数	C	n	8	5	
154	5370-60	4	CYCutDate	n..8		CUT日・CY	C	n	8		
155	5370-70	4	CFSCutDate	n..8		CUT日・CFS	C	n	8		
156	5370-80	4	SODate	n..8		CUT日・S/O	C	n	8		
157	5380	4	PlaceofReceipt								
158	5390	5	LocationCode	an..25	20	荷受地コード (PlaceofReceiptCode)	C	an	5		
159	5400	5	LocationName	an..80	50	荷受地名 (PlaceofReceiptName)	C	an	30		荷受地コードが入力された場合で、荷受地名に入力がない場合は、入力された荷受地コードに対してシステムに登録されている荷受地名を出力
160	5410	4	PlaceofLoading								
161	5420	5	LocationCode	an..25	20	積出港コード	C	an	5		
162	5430	5	LocationName	an..80	45	積出港名	C	an	35		積出港コードが入力された場合で、積出港名に入力がない場合は、入力された積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力
163	5440	4	PlaceofDischarge								
164	5450	5	LocationCode	an..25	20	船卸港コード	C	an	5		
165	5460	5	LocationName	an..80	50	船卸港名	C	an	30		船卸港コードが入力された場合で、船卸港名に入力がない場合は、入力された船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力
166	5470	4	PlaceofDelivery								

* 黄色の網掛けは階層タグです
 * 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SAT184)

項番	PAA標準				差分	船積指図書(S/I)情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	線	出力条件/形式	
167	5480	5	LocationCode	an..25	20	荷渡地コード (PlaceofDeliveryCode)	C	an	5			
168	5490	5	LocationName	an..80	50	荷渡地名 (PlaceofDeliveryName)	C	an	30		荷渡地コードが入力された場合で、荷渡地名に入力がない場合は、入力された荷渡地コードに対してシステムに登録されている荷渡地名を出力	
169	5705	4	Via									
170	5706	5	LocationCode	an..25	20	経由地コード	C	an	5			
171	5707	5	LocationName	an..80		経由地名	C	an	80			
172	5710	4	Destination									
173	5715	5	DestinationLocation									
174	5720	6	LocationCode	an..25	20	最終仕向地コード (FinalDestinationCode)	C	an	5			
175	5730	6	LocationName	an..80	50	最終仕向地名 (FinalDestinationName)	C	an	30		最終仕向地コードが入力された場合で、最終仕向地名に入力がない場合は、入力された最終仕向地コードに対してシステムに登録されている最終仕向地名を出力	
176	5770	3	ShipmentTerms									
177	5780	4	Text	an..80		船積条件	C	an	80			
178	5880	2	Consignment									
179	5890	3	ConsignmentSummary									
180	5895-10	4	BLDescription									
181	5895-40	5	NumberofBLOriginals	n..2		B/L発行枚数	C	n	2			
182	5895-70	5	IssuePlace									
183	5895-80	6	LocationCode	an..5		B/L発行地コード	C	an	5			
184	5895-90	6	LocationName	an..30		B/L発行地名	C	an	30		B/L発行地コードが入力された場合で、B/L発行地名に入力がない場合は、入力されたB/L発行地コードに対してシステムに登録されているB/L発行地名を出力	
185	5895-100	5	FreightasArrangedSelection	an..1		FREIGHT AS ARRANGED	C	an	1		1: 運賃協定払い(フレイトアレンジ)	
186	5895-110	5	RequirementAgentStamp	an..1		AGENT印希望識別	C	an	1		1: AGENT印の押印を希望する	
187	5900	4	ReceiptCodes									
188	5920	5	ServiceRequirementCode	an..35	33	荷受形態コード	C	an	2		51: CY荷受の場合 52: CFS荷受の場合 53: DOOR荷受の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷受の場合 55: CY&CFS荷受の場合 OT: 上記以外	
189	5925	5	RequirementofRcvdDoc	an..1		Receivedドキュメント希望識別	C	an	1		1: Receivedドキュメントを希望する	
190	5930	4	DeliveryCodes									
191	5950	5	ServiceRequirementCode	an..35	33	荷渡形態コード	C	an	2		51: CY荷渡の場合 52: CFS荷渡の場合 53: DOOR荷渡の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷渡の場合 55: CY&CFS荷渡の場合 OT: 上記以外	
192	5960	4	TotCtnrsPkgsRcvdbyCarrier									
193	5975-10	5	TypeofContainerorPackageInformation	タグ内(項番193~196)最大5回繰返し								
194	5975-20	6	TypeofContainerorPackage	an..35	33	コンテナタイプコード	C	an	2	5		
195	5975-30	6	SizeofContainerorPackage	n..2		コンテナサイズコード	C	an	2	5		
196	5975-40	6	NumberofContainerorPackages	n..3		コンテナ本数	C	n	3	5		

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
 PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SAT184)

項番	PAA標準				差分	船積指図書(S/I)情報				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	線
197	繰返し部(項番199~241)最大10回繰返し									
198	5990	3	ConsignmentDetail							
199	6000	4	Commodity							
200	6040	5	CommodityShortDescription	an..875	品名	C	an	875		
201	6041-10	5	InvoiceNo	an..35	インボイス番号	C	an	35		
202	6041-30	5	AMSRequirements<タグ内(項番202~206)最大10回繰返し>							
203	6041-40	6	NoofPieces	n..8	内個数(AMS)	C	n	8	10	
204	6041-50	6	Level	an..1	レベル(AMS)	C	an	1	10	
205	6041-60	6	PackageTypeCode	an..3	荷姿コード(AMS)	M	an	3	10	
206	6041-70	6	PackageTypeName	an..15	荷姿名(AMS)	C	an	15	10	荷姿コード(AMS)が入力された場合で、荷姿名(AMS)に入力がない場合は、入力された荷姿コード(AMS)に対してシステムに登録されている荷姿名(AMS)を出力
207	6041-80	5	IMOCClass	an..3	IMO CLASS	C	an	3		
208	6041-90	5	UNNo	an..4	UN No.	C	n	4		
209	6041-100	5	PKGGroup	an..1	PKG GROUP	C	an	1		
210	6041-110	5	EmergencyContact	an..105	EMERGENCY CONTACT	C	an	105		
211	6041-120	5	CommodityRemarks	j..140	記事(1~10)	C	j	140		
212	6041-130	5	DangerousGoodsCode	an..3	危険貨物等コード	C	an	3		
213	6090	5	CommodityDimensions							
214	6100	6	HeightValue	n..21 including 6 decimal places	17 高さ(H)	C	n	4		
215	6110	6	WidthValue	n..21 including 6 decimal places	17 幅(W)	C	n	4		
216	6120	6	LengthValue	n..21 including 6 decimal places	17 長さ(L)	C	n	4		
217	6130	6	DimensionUnitCode	an..35	32 LWHコード	C	an	3		
218	6130-10	6	LWH MentionOrNot	an..1	LWH記載有無識別	C	an	1		1:LWHをB/Lに記載する
219	6140	5	PackageSummary							
220	6150	6	TotalPackage							
221	6160	7	NumberOfPackage	n15	7 個数	C	n	8		
222	6170	7	TypeofPackageCode	an..35	32 荷姿コード	M	an	3		
223	6175	7	TypeofPackageName	an..35	20 荷姿名	C	an	15		荷姿コードが入力された場合で、荷姿名に入力がない場合は、入力された荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
224	6210	5	NetWeight							
225	6220	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11 貨物重量(ネット)	C	n	10		ZZZZZ9.999
226	6230	6	WeightUnitCode	an..10	7 重量単位コード(ネット)	M	an	3		KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
227	6240	5	GrossWeight							
228	6250	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11 貨物重量(グロス)	C	n	10		ZZZZZ9.999
229	6260	6	WeightUnitCode	an..10	7 重量単位コード(グロス)	M	an	3		KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
230	6270	5	NetVolume							
231	6280	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11 貨物容積(ネット)	C	n	10		ZZZZZ9.999

* 黄色の網掛けは階層タグです
 * 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SAT184)

項番	PAA標準				差分	船積指図書(S/I)情報				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	線
232	6290	6	VolumeUnitCode	an..35	32	容積単位コード(ネット)	M	an	3	MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー(木材)
233	6300	5	GrossVolume							
234	6310	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11	貨物容積(グロス)	C	n	10	ZZZZZ9.999
235	6320	6	VolumeUnitCode	an..35	32	容積単位コード(グロス)	M	an	3	MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー(木材)
236	6508-10	5	GeneralChargesorDiscounts							
237	6508-290	6	FreightChargeLocation							
238	6508-310	7	Location							
239	6508-320	8	LocationCode	an..5		運賃支払地コード	C	an	5	2 3回目以降の繰返しは切り捨て 3 回目以降の繰返しは切り捨て
240	6508-330	8	LocationName	an..35	5	運賃支払地名	C	an	30	2 運賃支払地コードが入力された場合で、運賃支払地名に入力がない場合は、入力された運賃支払地コードに対してシステムに登録されている運賃支払地名を出力
241	6508-340	8	FreightPaymentMethod	an..1		運賃支払コード	C	an	1	2 3回目以降の繰返しは切り捨て P:前払いの場合 C:後払いの場合
242	6510	2	PackingDetails							
243	6520	3	TotalNetWeight							
244	6530	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	合計貨物重量(ネット)	C	n	10	ZZZZZ9.999
245	6540	4	WeightUnitCode	an..10	7	重量単位コード(ネット)	M	an	3	KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
246	6550	3	TotalGrossWeight							
247	6560	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	合計貨物重量(グロス)	C	n	10	ZZZZZ9.999
248	6570	4	WeightUnitCode	an..10	7	重量単位コード(グロス)	M	an	3	KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
249	6575	3	ChargeableWeight	n..10		Chargeable Weight	C	n	10	
250	6580	3	TotalNetVolume							
251	6590	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	合計貨物容積(ネット)	C	n	10	ZZZZZ9.999
252	6600	4	VolumeUnitCode	an..10	7	容積単位コード(ネット)	M	an	3	MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー(木材)
253	6610	3	TotalGrossVolume							
254	6620	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	合計貨物容積(グロス)	C	n	10	ZZZZZ9.999
255	6630	4	VolumeUnitCode	an..10	7	容積単位コード(グロス)	M	an	3	MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー(木材)

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表

PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SAT184)

項番	PAA標準				差分	船積指図書(S/I)情報				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	線
256	6640	3	Package							
257	6660	4	TotalPackages							
258	6670	5	NumberofPackages	n..15	7	合計個数	C	n	8	
259	6670-10	5	TotalInWords	an..70		TOTAL IN WORDS	C	an	70	
260	6680	5	TypeofPackageCode	an..35	32	荷姿コード	C	an	3	合計個数が入力された場合は荷姿コードを出力
261	6685	5	TypeofPackageName	an..35	20	荷姿名	C	an	15	荷姿コードが入力された場合で、荷姿名に入力がない場合は、入力された荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
262	6690	4	MarksandNumbers<10回まで繰返し有り>	an..700		記号番号	C	an	700	10
263	9140	2	RequiredDocuments							
264	9150	3	C RequiredDocument<タグ内(項番264~266)最大3回繰返し>							
265	9160	4	C DocumentName	an..80	70	必要書類名	C	an	10	3
266	9165	4	C DocumentReferenceNo	an..80	40	必要書類番号	C	an	40	3
267	9180	2	AdditionalInformation							
268	9181	3	InformationType	an..35	34	車台番号等表示有無識別	C	an	1	

* 黄色の網掛けは階層タグです
 * 詳細はEDI仕様書本文参照