

業務名（業務コード）			不開港出入許可申請（C P C）																												
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	入力条件／形式												
1		入力共通項目	-	an	398			M																							
2		入港届提出番号	IN N	an	11			M																							（１）入港届をシステムで提出した場合はシステムで払い出された入港届提出番号を入力 （２）入港届をマニュアルで提出した場合は「９９９△△△△△△△△」を入力
3		出港届提出番号	ON N	an	11			C																							
4		船舶コード	VE C	an	9			M																							コールサイン
5		申請先税関官署	SZ K	an	2			C																							申請先官署コード
6		不開港コード	F0 P	an	5			M																							国連L O C O D E
7		純トン数	NT O	n	9			M																							整数部６桁、小数部２桁
8		不開港出入許可手数料免除申請の有無	FE I	an	1			C																							Y：不開港出入許可手数料免除申請を併せて行う
9		不開港入港年月日	F1 -	n	8	3		C																							不開港出入許可手数料免除申請の有無にYが入力された場合は必須入力
10		不開港出入許可手数料額（円）	FT -	n	11	*		M																							
11		許可税関官署	KZ -	an	2	*		M																							申請先官署コード
12		システム／マニュアル区別	SM -	an	1	*		M																							S：システム M：マニュアル
13		納付種別コード	SU I	an	1			C																							不開港出入許可手数料免除申請の有無にYが入力された場合は入力不可 S：印紙による納付 R：電子納付（REPSを利用して納付） C：現金納付
14		不開港出入理由コード	FE R	an	1			M																							１：貨物の積卸し ２：乗客の乗降 ３：船員交代・移動 ４：船舶の修繕 ５：時間・指示待ち ９：その他（詳細は記事欄に記入）
15		不開港在港期間（自）	F1 D	n	8			M																							
16		不開港在港期間（至）	F0 D	n	8			M																							
17		乗組員氏名表・旅客氏名表情報提出方法識別	NL T	an	1			M																							１：出港届で提出（システムでの提出に限る） ２：当港入港前統一申請と相違無し（システムでの提出に限る） ３：不開港での事前提出情報で提出（システムでの提出に限る） A：添付業務で提出 F：F A Xで提出 M：マニュアルで提出 添付業務で提出を選択した場合は、添付ファイル登録（MSB）業務を実施
18		入港前統一申請番号	NM N	an	11			C																							「乗組員氏名表・旅客氏名表情報提出方法識別」に「２：当港入港前統一申請と相違無し」または「３：不開港での事前提出情報で提出」が入力された場合に必須入力
19		船卸貨物品名	OT -	an	70	3		C																							

業務名（業務コード）			不開港出入許可申請（C P C）																	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件								コード	入力条件／形式			
20		船卸貨物B／L番号	0B —	an	35	*		C										(1) 先頭4桁は、NACCS用船会社コードであること (2) 5桁以上であること (3) 空コンテナを登録する場合は入力不可 (4) 左詰めで入力 (5) カンマ入力がないこと (6) 船卸貨物コンテナ番号に入力がない場合は必須入力		
21		船卸貨物コンテナ番号	00 —	an	12	*		C										(1) コンテナ貨物または空コンテナの場合に入力 (2) 船卸貨物B／L番号に入力がない場合は必須入力		
22		船卸貨物船積港コード	0L —	an	5	*		C									国連LOCODE			
23		船卸貨物船積港名称	0J —	an	20	*		C										(1) 船卸貨物船積港コードが入力されなかった場合は必須入力 (2) 船卸貨物船積港コードの下3桁に「ZZZ」が入力された場合は必須入力 (3) 船卸貨物船積港コードの下3桁に「ZZZ」以外が入力された場合は、入力不可		
24		船卸貨物最終仕向地コード	0D —	an	5	*		C									国連LOCODE			
25		船卸貨物最終仕向地名	0N —	an	20	*		C										コード化されない仕向地の場合に入力		
26		船卸貨物記号番号	0M —	an	140	*		C												
27		船卸貨物個数	0P —	n	8	*		M										(1) 小数点以下は入力不可 (2) 個数の表現できない貨物については「1」を入力		
28		船卸貨物個数単位コード	0U —	an	3	*		M									包装種類コード (UN／ECE勸告第21号・英字)			
29		船卸貨物荷送人名	0H —	an	175	*		M												
30		船卸貨物荷受人コード	0S —	an	17	*		C									輸出入者コード 法人番号	先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する		
31		船卸貨物荷送人名	0C —	an	175	*		C										船卸貨物荷受人コードに入力がない場合は、必須入力		
32		積込貨物品名	TT —	an	70	3		C												
33		積込貨物B／L番号	TB —	an	35	*		C										(1) 先頭4桁は、NACCS用船会社コードであること (2) 5桁以上であること (3) 空コンテナを登録する場合は入力不可 (4) カンマ入力がないこと (5) 積込貨物コンテナ番号に入力がない場合は必須入力		
34		積込貨物コンテナ番号	TO —	an	12	*		C										(1) コンテナ貨物または空コンテナの場合に入力 (2) 積込貨物B／L番号に入力がない場合は必須入力		
35		積込貨物積込港コード	TL —	an	5	*		C									国連LOCODE			
36		積込貨物最終仕向地コード	TD —	an	5	*		C									国連LOCODE			
37		積込貨物最終仕向地名	TN —	an	20	*		C										コード化されない仕向地の場合に入力		
38		積込貨物記号番号	TM —	an	140	*		C												
39		積込貨物個数	TP —	n	8	*		C										(1) 小数点以下は入力不可 (2) 個数の表現できない貨物については「1」を入力		
40		積込貨物個数単位コード	TU —	an	3	*		C									包装種類コード (UN／ECE勸告第21号・英字)			

業務名（業務コード）			不開港出入許可申請（C P C）																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	入力条件／形式
41		積込貨物荷送人コード	TS —	an	17	*		C										輸出入者コード 法人番号	先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する
42		積込貨物荷送人名	TH —	an	175	*		C											
43		積込貨物荷受人名	TC —	an	175	*		C											
44		記事欄	K1 J	j	400			C											不開港出入理由に特別な理由がある場合は入力