

出力情報名(出力情報コード)			搭載完了未入力情報 (A A T O 7 3)																			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件／形式				
1		出力共通項目	an	398			M											メールサブジェクトには、以下の項目を出力 ・搭載便名 1 2 桁				
2		搭載便名 1	an	6			M											(1) 入力された搭載便名 1 (便名部) を出力 (2) フライト・ナンバー部が 3 桁で入力された場合は、4 桁に変換し出力				
3		搭載便名 2	an	5			M															
4		出発年月日	n	8			M											輸出便情報 DB に登録されている搭載完了年月日を出力				
5	10	AWB 番号	an	20			C											(1) 未搭載の貨物が MAWB または AWB の場合、MAWB または AWB 番号を出力 (2) 未搭載の貨物が ULD の場合、輸出便情報 DB に登録されている ULD 番号を出力				
6	*	個数	n	6			M											(1) 未搭載の貨物が MAWB または AWB の場合、搭載便割当個数を出力 (2) 未搭載の貨物が ULD の場合、1 を出力				
7	*	重量	n	8			C											(1) 未搭載の貨物が MAWB または AWB の場合、搭載便割当重量を出力 (2) 小数点第 1 位を四捨五入して出力 (3) 未搭載の貨物が ULD の場合、スペースを出力				
8	*	仕向地	an	3			C									IATA 空港コード 及び IATA 都市コード		(1) 未搭載の貨物が MAWB または AWB の場合、仕向地を出力 (2) 未搭載の貨物が ULD の場合、スペースを出力				
9	*	特殊貨物記号	an	3			C									SPC (特殊貨物) コード		(1) 未搭載の貨物が MAWB または AWB 場合、特殊貨物記号を出力 (2) 未搭載の貨物が ULD の場合、スペースを出力				
10	*	貨物識別	an	1			C											(1) 未搭載の貨物が MAWB または AWB のときで、スプリット搭載の旨が登録されている場合、「S」を出力 (2) 未搭載の貨物が ULD の場合、スペースを出力				
11	*	ULD 収容貨物未搭載件数	n	4			C											(1) 未搭載の貨物が ULD の場合、輸出便情報 DB に登録されている ULD 積付 AWB 件数より搭載完了済み AWB 件数を減算した値を出力 (2) 未搭載の貨物が MAWB または AWB の場合、スペースで出力				
12	*	エラー内容	an	3			M											(1) 未搭載の貨物が MAWB の場合、輸出便情報 DB に分割搭載でかつ要搭載確認の HAWB 有りの旨が登録されている場合、「MAS」を出力 (2) 未搭載の貨物が MAWB または AWB の場合、「AWB」を出力 (3) 未搭載の貨物が ULD の場合、「ULD」を出力				