

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報登録(在来船・自動車船用) 呼出情報 (S A T 1 5 2)												
項目番	欄	項目名	属性	桁	縁 緑 1	縁 緑 2	条件						コード	出力条件/形式	
1		出力共通項目	an	398			M								メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ ブッキング番号、N-S/I 番号または輸出管理番号 3 5 桁
2		処理区分コード	an	1			C								
3		船会社コード	an	4			C						N A C C S 用船会社 コード		(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBの先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている船会社コードを出力 (2) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の船会社コードを出力
4		ブッキング番号	an	16			C								(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBの先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されているブッキング番号を出力 (2) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物のブッキング番号を出力
5		ブッキング番号枝番	an	2			C								
6		マスターB/L 番号	an	35			C								船会社コード等が入力された場合は、ACL 情報DBに登録されているマスターB/L 番号を出力
7		送信総件数	n	2			C								船会社コード等が入力された場合は、ACL 情報DBに登録されている送信総件数を出力
8		通知先コード(1)	an	5			C						利用者コード		船会社コード等が入力された場合は、ACL 情報DBに登録されている通知先コード(1)を出力
9		通知先コード(2)	an	5			C						利用者コード		船会社コード等が入力された場合は、ACL 情報DBに登録されている通知先コード(2)を出力
10		通知先コード(3)	an	5			C						利用者コード		船会社コード等が入力された場合は、ACL 情報DBに登録されている通知先コード(3)を出力
11		通知先コード(4)	an	5			C						利用者コード		船会社コード等が入力された場合は、ACL 情報DBに登録されている通知先コード(4)を出力
12		海貨業者コード	an	5			C						利用者コード		(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL 情報DBに登録されている海貨業者コードを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている海貨業者コードを出力
13		海貨業者名	an	70			C								船会社コード等が入力された場合は、ACL 情報DBに登録されている海貨業者名を出力
14		担当者名	an	70			C								船会社コード等が入力された場合は、ACL 情報DBに登録されている担当者名を出力
15		担当者電話番号	an	35			C								船会社コード等が入力された場合は、ACL 情報DBに登録されている担当者電話番号を出力
16		B/L 発行枚数	n	2			C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL 情報DBに登録されているB/L 発行枚数を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているB/L 発行枚数を出力
17		WAYBILL 希望識別	an	1			C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL 情報DBに登録されているWAYBILL 希望識別を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているWAYBILL 希望識別を出力 1 : Waybill を希望
18		R e c e i v e d ドキュメント希望識別	an	1			C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL 情報DBに登録されているR e c e i v e d ドキュメント希望識別を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているR e c e i v e d ドキュメント希望識別を出力 1 : Received ドキュメントを希望
19		F R E I G H T A S ARRANGE D	an	1			C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL 情報DBに登録されているF R E I G H T A S ARRANGE Dを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている運賃協定払い識別を出力 1 : Freight as Arrangedの場合
20		A G E N T 印希望識別	an	1			C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL 情報DBに登録されているA G E N T 印希望識別を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているA G E N T 印希望識別を出力
21		別L I S T 有り識別	an	1			C								船会社コード等が入力された場合は、ACL 情報DBに登録されている別L I S T 有り識別を出力 1 : アタッチシート等が別途存在する

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報登録(在来船・自動車船用) 呼出情報 (S A T 1 5 2)												
項目番号	欄	項目名	属性	桁	縁1	縁2	条件					コード	出力条件/形式		
22	車台番号等表示有無識別	an	1			C									船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている車台番号等表示有無識別を出力 1 : B / L上に車台番号等を記載する
23	社内整理番号	an	20			C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている社内整理番号を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている社内整理番号(海賃・通関用)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている社内整理番号を出力
24	荷送人コード	an	17			C							輸出入者コード 法人番号		(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている荷送人コードを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷送人コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の荷送人コードを出力
25	荷送人名	an	70			C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている荷送人名を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷送人名を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の荷送人名を出力
26	荷送人住所・電話番号	an	175			C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている荷送人住所・電話番号を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷送人住所及び荷送人電話番号または結合した荷送人住所1・荷送人住所2・荷送人住所3・荷送人住所4・荷送人郵便番号・荷送人国名コード・荷送人電話番号を出力
27	荷受人コード	an	17			C							輸出入者コード 法人番号		(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている荷受人コードを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷受人コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の荷受人コードを出力
28	荷受人名	an	70			C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている荷受人名を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷受人名を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の荷受人名を出力
29	荷受人住所・電話番号	an	175			C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている荷受人住所・電話番号を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷受人住所・電話番号または結合した荷受人住所1・荷受人住所2・荷受人住所3・荷受人住所4・荷受人郵便番号・荷受人国名コード・荷受人電話番号を出力
30	着荷通知先コード	an	17	2		C							輸出入者コード 法人番号		(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている着荷通知先コードを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている着荷通知先コードを出力
31	着荷通知先名	an	70	*		C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている着荷通知先名を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている着荷通知先名を出力
32	着荷通知先住所・電話番号	an	175	*		C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている着荷通知先住所・電話番号を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている着荷通知先住所・電話番号または結合した着荷通知先住所1・着荷通知先住所2・着荷通知先住所3・着荷通知先住所4・着荷通知先郵便番号・着荷通知先国名コード・着荷通知先電話番号を出力
33	積載予定船舶コード	an	9			C							コールサイン		(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBの先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている積載予定船舶コードを出力 (2) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の積載予定船舶コードを出力
34	航海番号	an	10			C									(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBの先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている航海番号を出力 (2) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の航海番号を出力

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報登録(在来船・自動車船用) 呼出情報 (S A T 1 5 2)													
項目番号	欄	項目名	属性	桁	縁1	縁2	条件						コード	出力条件/形式		
35		積出港コード	an	5			C							国連L O C O D E	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている積出港コードを出力 (2) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の積出港コードを出力	
36		積出港名	an	35			C									船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている積出港名を出力
37		船卸港コード	an	5			C							国連L O C O D E	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている船卸港コードを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている船卸港コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の船卸港コードを出力	
38		船卸港名	an	30			C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている船卸港名を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている船卸港名を出力
39		最終仕向地コード	an	5			C							国連L O C O D E	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている最終仕向地コードを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている最終仕向地コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の最終仕向地コードを出力	
40		最終仕向地名	an	30			C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている最終仕向地名を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている最終仕向地名を出力
41		品名	an	875	10		C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている品名を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている品名を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の品名を1欄目に出力
42		輸出統計品目	an	6	*		C							H S コード		(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている輸出統計品目を出力 (2) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている輸出統計品目・代表番号の先頭4桁を出力
43		長さ(L)	n	4	*		C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている長さ(L)を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている長さ(L)を出力
44		幅(W)	n	4	*		C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている幅(W)を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている幅(W)を出力
45		高さ(H)	n	4	*		C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている高さ(H)を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている高さ(H)を出力
46		L W H記載有無識別	an	1	*		C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されているL W H記載有無識別を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているL W H記載有無識別を出力
47		個数	n	8	*		C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている個数を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている個数を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の総個数を1欄目に出力
48		荷姿コード	an	3	*		M							包装種類コード (U N / E C E 勧告第 2 1 号・英字)		(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている荷姿コードを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷姿コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の荷姿コードを1欄目に出力
49		荷姿名	an	15	*		C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報DBに登録されている荷姿名を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷姿名を出力

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報登録(在来船・自動車船用) 呼出情報 (S A T 1 5 2)													
項番	欄	項目名	属性	桁	縁 緑 1	縁 緑 2	条件						コード	出力条件/形式		
50	内個数(AMS)	n	8	*	10	C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている内個数(AMS)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報D Bに登録されている内個数(AMS)を1欄目に出力		
51	レベル(AMS)	an	1	*	*	C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されているレベル(AMS)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報D Bに登録されているレベル(AMS)を1欄目に出力		
52	荷姿コード(AMS)	an	3	*	*	M								包装種類コード (U N / E C E 勘告第 2 1 号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている荷姿コード(AMS)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報D Bに登録されている荷姿コード(AMS)を1欄目に出力	
53	荷姿名(AMS)	an	15	*	*	C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている荷姿名(AMS)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報D Bに登録されている荷姿名(AMS)を1欄目に出力		
54	貨物重量(グロス)	n	10	*		C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている貨物重量(グロス)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報D Bに登録されている貨物重量(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報D Bに登録されている貨物の総重量を1欄目に出力		
55	重量単位コード(グロス)	an	3	*		M								数量単位コード (U N / E C E 勘告第 2 0 号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている重量単位コード(グロス)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報D Bに登録されている重量単位コード(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報D Bに登録されている貨物の重量単位コードを1欄目に出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド	
56	貨物重量(ネット)	n	10	*		C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている貨物重量(ネット)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報D Bに登録されている貨物重量(ネット)を出力		
57	重量単位コード(ネット)	an	3	*		M								数量単位コード (U N / E C E 勘告第 2 0 号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている重量単位コード(ネット)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報D Bに登録されている重量単位コード(ネット)を出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド	
58	貨物容積(グロス)	n	10	*		C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている貨物容積(グロス)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報D Bに登録されている貨物容積(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報D Bに登録されている貨物の総容積を1欄目に出力		
59	容積単位コード(グロス)	an	3	*		M								数量単位コード (U N / E C E 勘告第 2 0 号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報D Bに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報D Bに登録されている貨物の容積単位コードを1欄目に出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フート B F T : フートボーデメジュア(木材)	
60	貨物容積(ネット)	n	10	*		C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている貨物容積(ネット)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報D Bに登録されている貨物容積(ネット)を出力		
61	容積単位コード(ネット)	an	3	*		M								数量単位コード (U N / E C E 勘告第 2 0 号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている容積単位コード(ネット)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報D Bに登録されている容積単位コード(ネット)を出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フート B F T : フートボーデメジュア(木材)	
62	合計個数	n	8			C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている合計個数を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報D Bに登録されている合計個数を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、入力された全ての輸出管理番号に係る貨物情報D Bに登録されている総個数を集計し、出力		

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報登録(在来船・自動車船用) 呼出情報 (S A T 1 5 2)												
項目番号	欄	項目名	属性	桁	縁1	縁2	条件						コード	出力条件/形式	
63		荷姿コード	an	3				M					包装種類コード (U N / E C E 励告第 21号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている荷姿コードを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている荷姿コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、合計個数に対す る荷姿コードを出力。ただし、入力された全ての輸出管理 番号に係る貨物情報D Bに登録されている荷姿コードが異 なる場合は、「PK」を出力	
64		荷姿名	an	15			C							(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている荷姿名を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている荷姿名を出力	
65		合計貨物重量(グロス)	n	10			C							(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている合計貨物重量(グロス)を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている合計貨物重量(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、入力された全て の輸出管理番号に係る貨物情報D Bに登録されている総重 量を集計し、出力	
66		重量単位コード(グロス)	an	3				M					数量単位コード (U N / E C E 励告第 20号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている重量単位コード(グロス)を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている重量単位コード(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、合計貨物重量 (グロス)に対する重量単位コードを出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド	
67		合計貨物重量(ネット)	n	10			C							(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている合計貨物重量(ネット)を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている合計貨物重量(ネット)を出力	
68		重量単位コード(ネット)	an	3				M					数量単位コード (U N / E C E 励告第 20号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている重量単位コード(ネット)を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている重量単位コード(ネット)を出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド	
69		合計貨物容積(グロス)	n	10			C							(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている合計貨物容積(グロス)を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている合計貨物容積(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、入力された全て の輸出管理番号に係る貨物情報D Bに登録されている総容 積を集計し出力	
70		容積単位コード(グロス)	an	3				M					数量単位コード (U N / E C E 励告第 20号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、合計貨物容積 (グロス)に対する容積単位コードを出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フート B F T : フートボーデメジュア(木材)	
71		合計貨物容積(ネット)	n	10			C							(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている合計貨物容積(ネット)を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている合計貨物容積(ネット)を出力	
72		容積単位コード(ネット)	an	3				M					数量単位コード (U N / E C E 励告第 20号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている容積単位コード(ネット)を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている容積単位コード(ネット)を出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フート B F T : フートボーデメジュア(木材)	
73		輸出統計品目・代表番号	an	6			C						H S コード	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている輸出統計品目・代表番号を出力 (2) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理 番号に係る貨物情報D Bに登録されている輸出統計品目・ 代表番号の先頭4桁を出力	
74		T O T A L I N W O R D S	an	70			C							(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されているTOTAL IN WORDSを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されているTOTAL IN WORDSを出力	

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報登録(在来船・自動車船用) 呼出情報 (S A T 1 5 2)													
項目番号	欄	項目名	属性	桁	縁1	縁2	条件						コード	出力条件/形式		
75		運賃支払地コード	an	5	2	C							国連L O C O D E	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている運賃支払地コードを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている運賃支払地コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報D Bに登録されている積出港コードを出力		
76		運賃支払地名	an	30	*	C									(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている運賃支払地名を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている運賃支払地名を出力	
77		運賃支払コード	an	1	*	C							U N / E D I F A C T コード (4 2 3 7)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている運賃支払コードを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている運賃支払コードを出力 P: 前払い C: 後払い		
78		B/L 発行地コード	an	5		C							国連L O C O D E	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されているB/L 発行地コードを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されているB/L 発行地コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報D Bに登録されている積出港コードを出力		
79		B/L 発行地名	an	30		C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されているB/L 発行地名を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されているB/L 発行地名を出力		
80		ファクシミリ番号	an	14	3	C								船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されているファクシミリ番号を出力		
81		荷主連絡先メールアドレス	an	70	3	C								船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている荷主連絡先メールアドレスを出力		
82		インボイス番号	an	35		C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されているインボイス番号を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている先頭のインボイス番号を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報D Bに登録されているインボイス番号を出力		
83		荷主セクションコード	an	20		C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている荷主セクションコードを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている荷主セクションコードを出力		
84		荷主リファレンスナンバー	an	35		C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている荷主リファレンスナンバーを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている荷主リファレンスナンバーを出力		
85		荷主伝送先コード	an	20		C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている荷主伝送先コードを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている荷主伝送先コードを出力		
86		O r d e r N o .	an	20		C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されているO r d e r N o . を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されているO r d e r N o . を出力		
87		L/C N o .	an	20		C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されているL/C N o . を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されているL/C N o . を出力		
88		貨物種類コード	an	3		C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている貨物種類コードを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている貨物種類コードを出力 (3) 複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して出力 1: 普通貨物の場合 2: 冷凍貨物の場合 3: 危険品の場合 4: 裸自動車の場合 5: 液状貨物の場合 6: 生動物の場合 7: 撤貨の場合 8: 郵便の場合 9: その他の貨物の場合		

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報登録(在来船・自動車船用) 呼出情報 (S A T 1 5 2)												
項目番号	欄	項目名	属性	桁	縁 緑 1	縁 緑 2	条件						コード	出力条件/形式	
89		記事	an	350			C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている記事を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている記事 (A C L 用) を出力
90		輸出管理番号	an	35	50		C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている輸出管理番号を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている輸出管理番号を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、入力された輸出管理番号を出力
91		取消表示識別	an	1	*		C								
92		記号番号	an	700	18		C								(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている記号番号を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている記号番号を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、輸出管理番号に係る貨物情報D Bに登録されている記号番号を出力
93 400		車台番号	an	20			C								船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている車台番号を出力
94 *		エンジン番号	an	20			C								船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されているエンジン番号を出力