

業務名（業務コード）			ブッキング・コンテナ番号変更（ＢＣＣ）																	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 上	繰 下	条件						コード	入力条件／形式					
								ブッキング番 号の訂正 (付替え)				コンテナ番号 の取消し				コンテナ番号 の登録				
1		入力共通項目		an	398			M				M				M				
2		処理区分コード	KN D	an	1			M				M				M				1：ブッキング番号の訂正（付替え） 2：コンテナ番号の取消し 3：コンテナ番号の登録
3		船会社コード	SC A	an	4			C				C				C			NACCS用船会 社コード	（１）入力者が船会社以外の場合は、必須入力 （２）入力者が船会社の場合は、入力者の船会社コードであること。なお、本項目の入力が省略された場合は、入力者の船会社コードを処理対象とする
4		訂正前ブッキング番号	BB O	an	16			M				X				X				
5		訂正後ブッキング番号	AB O	an	16			M				M				M				
6		積載予定船舶コード	SE N	an	9			-				-					C			（１）入力された船会社コード及び訂正後ブッキング番号に 対するブッキング情報ＤＢが存在しない場合は必須入力 （２）入力された船会社コード及び訂正後ブッキング番号に 対するブッキング情報ＤＢが存在する場合は入力不要 （３）積載予定船舶コードが不明な場合は「９９９９」を入 力
7		積載予定船舶名	SN A	an	35			-				-					C			積載予定船舶コードに「９９９９」を入力した場合は、積載 予定船舶名を必須入力
8		航海番号	VO Y	an	10			-				-					M			（１）入力された船会社コード及び訂正後ブッキング番号に 対するブッキング情報ＤＢが存在しない場合は必須入力 （２）入力された船会社コード及び訂正後ブッキング番号に 対するブッキング情報ＤＢが存在する場合は入力不要
9		荷受地コード	RC P	an	5			-				-					C			（１）入力された船会社コード及び訂正後ブッキング番号に 対するブッキング情報ＤＢが存在しない場合は入力 （２）入力された船会社コード及び訂正後ブッキング番号に 対するブッキング情報ＤＢが存在する場合は入力不要
10		積出港コード	LPR	an	5			-				-					M			（１）入力された船会社コード及び訂正後ブッキング番号に 対するブッキング情報ＤＢが存在しない場合は必須入力 （２）入力された船会社コード及び訂正後ブッキング番号に 対するブッキング情報ＤＢが存在する場合は入力不要
11		船卸港コード	DP -	an	5	2		-				-					C			（１）入力された船会社コード及び訂正後ブッキング番号に 対するブッキング情報ＤＢが存在しない場合、１欄目は必須 入力。船卸港を複数港入力する必要がある場合のみ２欄目を 入力 （２）入力された船会社コード及び訂正後ブッキング番号に 対するブッキング情報ＤＢが存在する場合は入力不要 （３）国名コード「ＺＺ」、「ＺＸ」、「ＺＹ」は入力不可
12	200	コンテナ番号	CN O	an	12			M				M				M				ブッキング番号の訂正の場合は、１欄目のみ入力可能
13	*	コンテナサイズコード	SI Z	an	2			X				-				M			コンテナサイズ コード （ISO6346）	
14	*	コンテナタイプコード	TY P	an	2			X				-				M			コンテナ形式コード （ISO6346）	
15	*	コンテナ自重	CJ Y	n	5			X				-				C				小数点以下は入力不可
16	*	コンテナ自重単位コード	CJ T	an	3			X				-					M		数量単位コード （UN／ECE勸 告第20号・英 字）	「KGM」または「LBR」のみ入力可 KGM：キログラム LBR：ポンド