

業務名（業務コード）			HAWB情報訂正（CHA）																	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	入力条件／形式	
								追加 新規登録			削除 原因調査中									
1		入力共通項目		an	398			M				M								
2		MAWB番号	MAB	an	20			M				M								MAWB番号を11桁以内で入力 ただし、孫混載仕分けの場合は、16桁以内で入力
3		孫混載表示	MKH	an	1			C				C								孫混載仕分けの場合は、「Y」を入力
4		委託元混載業	IBB	an	5			C				C						利用者コード		（1）入力者が代理入力者の場合は、委託元混載業を入力 （2）入力者と同一の利用者コードは、入力不可
5		到着便名1	FL1	an	6			M				M								（1）航空会社コード＋フライト・ナンバーを入力 （2）フライト・ナンバーについては3桁又は4桁の入力が可能。4桁目については、英・数記号が可、それ以外は数字とする。
6		到着便名2	FL2	an	5			M				M								便名の日付部を以下の形式で入力 DDMM
7		到着空港	POT	an	3			M				M						IATA空港コード		
8		仕出地	ORG	an	3			M				M						IATA空港コード 及び IATA都市コード		システムに登録されていない仕出地を入力する場合は、 「ZZZ」を入力
9	20	HAWB番号	HAB	an	20			M				M								（1）HAWB番号を16桁以内で入力 （2）入力内容を無効にしたい場合は、「XXX」を入力
10	*	総個数	GPS	n	6			M				X								
11	*	総重量	GWT	n	8			M				X								
12	*	重量単位コード	GJT	an	3				C			X						重量単位コード		省略した場合は、上位欄の重量単位コードを引き継ぐ KGM：キログラム LBR：ポンド
13	*	品名	CWD	an	21			M				X								
14	*	特殊貨物記号	SPC	an	3			C				X						SPC（特殊貨物）コード		
15	*	仕向地	DST	an	3			M				X						IATA空港コード 及び IATA都市コード		（1）仮陸揚貨物の場合は、国外の仕向地を入力 （2）システムに登録されていない国外の仕向地を入力する場合は、「ZZZ」で入力
16	*	搬入保税蔵置場	IHW	an	5			C				X						保税地域コード		HAWBの仕向地が国外（仮陸揚貨物）の場合は、搬入予定の輸出航空会社保税蔵置場を入力
17	*	予備	KST	an	1			－				X								使用しない
18	*	予備	FWD	n	3			－				X								使用しない
19	*	荷送人名	SHN	an	70			C				X								
20	*	荷送人住所	SHA	an	105			C				X								
21	*	荷送人電話番号	STL	an	14			C				X								
22	*	荷受人コード	CNC	an	17			C				X						法人番号		
23	*	荷受人名	CNN	an	70			C				X								
24	*	荷受人住所	CNA	an	105			C				X								
25	*	荷受人電話番号	CTL	an	14			C				X								
26	*	訂正理由コード	RSN	an	3			M				M						訂正理由コード		MST：入力ミス TRC：原因調査中 DEL：削除 ADD：新規登録