

業務名（業務コード）			貨物取扱登録（仕合せ）（CHU）																		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件/形式
1		入力共通項目		an	398			M													
2		取扱場所コード	PLC	an	5			C										保税地域コード	貨物取扱場所を保税地域コードで入力 なお、入力者が保税地域の場合で、本項目の入力が省略された場合は、システムに登録されている入力者の管理する保税地域を処理対象とする		
3		取扱開始年月日	SDT	n	8			M											取扱開始年月日≧取扱終了年月日を入力		
4		取扱開始時刻	STM	n	4			C											（１）取扱開始年月日、取扱開始時刻<取扱終了年月日、取扱終了時刻を入力 （２）取扱場所が入力者の管理する保税地域でない場合は、必須入力		
5		取扱終了年月日	EDT	n	8			M											取扱開始年月日≧取扱終了年月日を入力		
6		取扱終了時刻	ETM	n	4			C											（１）取扱開始年月日、取扱開始時刻<取扱終了年月日、取扱終了時刻を入力 （２）取扱場所が入力者の管理する保税地域でない場合は、必須入力		
7		仕合せ前の輸出管理番号	BC_	an	35	9		M													
8		仕合せ後の個数	APC	n	8			M											小数点以下入力不可		
9		仕合せ後の個数単位コード	PUT	an	3			M										包装種類コード （UN／ECE勸告第21号・英字）			
10		仕合せ後の重量	AWT	n	10			M											整数部6桁、小数部3桁		
11		仕合せ後の重量単位コード	WUT	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド		
12		仕合せ後の容積	AVL	n	10			C											整数部6桁、小数部3桁		
13		仕合せ後の容積単位コード	VUT	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フットボードメジャー（木材）		
14		仕合せ後の品名	ACM	an	70			M													
15		仕合せ後の記号番号	AMK	an	140			M													
16		仕合せ後の危険貨物等コード	ASP	an	3			C										危険貨物等コード			
17		記事	NTE	j	140			C													