

業務名（業務コード）			船積情報登録（CLR）																														
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件（上段は積コンテナ・船積区分、下段は処理区分を表す）																								コード	入力条件／形式
								A：積コンテナリスト提出・船積処理						B：積コンテナリスト提出処理										C：船積処理									
								未入力：積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理	E：積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終了の併せ処理	9：積コンテナ情報登録	2：積コンテナ情報追加	3：積コンテナ情報削除	E：積コンテナ情報登録・提出	E：積コンテナ情報提出	未入力：船積登録	E：船積登録・終了	E：船積終了																
1		入力共通項目		an	398			M			M			M			M			M			M			M							
2		積コンテナ・船積区分	LFD	an	1			M			M			M			M			M			M			M							A：積コンテナリスト提出・船積処理 B：積コンテナリスト提出処理 C：船積処理
3		処理区分	KND	an	1			X			M			M			M			X			M			M							9：新規登録 2：追加 3：削除 E：提出／終了
4		積コンテナリスト提出番号	LNO	an	11			X			X			X			M			X			X			X							
5		船積年月日		CDT	n	8			M			M			X			X			X			X			M			M			（1）積コンテナ・船積区分が「A（積コンテナリスト提出・船積処理）」の場合は、船積する日付を下記の範囲内で入力 システム日≦船積年月日 （2）積コンテナ・船積区分が「C（船積処理）」の場合は、船積する日付を下記の範囲内で入力 前年同月日<船積年月日
6		積載予定船舶コード	SEN	an	9			M			M			M			X			X			M			M					コールサイン	コード化されていない船舶の場合は「9999」を入力	
7		積載予定船舶名	SNA	an	35			C			C			C			X			X			C			C							（1）積載予定船舶コードが「9999」の場合は必須入力 （2）上記以外の場合は入力不可
8		積出港コード	LPR	an	5			M			M			M			X			X			M			M					国連LOCODE		
9		航海番号	VOY	an	10			M			M			M			X			X			M			X							左詰めで入力
10		保税地域コード		PLC	an	5			X			X			C			X			X			X			X					保税地域コード	（1）コンテナが蔵置されている保税地域コードを入力 （2）入力者がCYでかつ本項目の入力が省略された場合は、入力者の管理するCYを処理対象とする （3）積コンテナリスト提出処理の場合で、パスコードが入力された場合は、入力不可
11		パスコード		BRT	an	5			M			M			C			X			X			C			C			X			パスコード （1）本船の停泊場所をコードで入力 （2）積コンテナリスト提出処理の場合で、コンテナがパスに蔵置されている場合に入力 （3）保税地域コードが入力された場合は入力不可
12		コンテナ管理者コード（共通）		CMC	an	17			C			C			C			X			X			C			X			X			NACCS用船会社コード 輸出入者コード 法人番号 （1）コンテナを管理する船会社コードまたは輸出入者コードを入力 （2）コンテナ管理者コードに入力がない場合は、必須入力 （3）コンテナ管理者コードが1欄以上入力された場合は入力不可
13		コンテナ管理者名		CMN	an	70			C			C			C			X			X			C			X			X			コンテナ管理者コード（共通）で入力されたコードに対してシステムにコンテナ管理者名が登録されていない場合は、必須入力
14		コンテナ管理者住所		CMA	an	105			C			C			C			X			X			C			X			X			コンテナ管理者コード（共通）で入力されたコードに対してシステムにコンテナ管理者住所が登録されていない場合は、入力
15		時間外執務要請識別		OVR	an	1			C			C			X			X			X			C			C			X			税関の開庁時間外に本業務を行う場合に入力 A：時間外執務要請届が届出済の場合 B：時間外執務要請届を併せて行う場合
16	1200	コンテナ番号または貨物管理番号		CNO	an	35			M			M			M			M			X			M			M			X			（1）コンテナ貨物の場合は、コンテナ番号を入力 （2）在来貨物の場合は、輸出管理番号またはB/L番号を入力
17	*	在来貨物表示		BLK	an	1			C			C			X			X			X			X			C			C			X B：在来貨物

業務名（業務コード）			船積情報登録（CLR）																																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件（上段は積コンテナ・船積区分、下段は処理区分を表す）																								コード	入力条件／形式		
								A：積コンテナリスト提出・船積処理						B：積コンテナリスト提出処理										C：船積処理											
								未入力：積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理 E：積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終了の併せ処理						9：積コンテナ情報登録		2：積コンテナ情報追加		3：積コンテナ情報削除		E：積コンテナ情報登録・提出		E：積コンテナ情報提出		未入力：船積登録		E：船積登録・終了		E：船積終了							
18	*	積コンテナ情報登録不要表示	NOL	an	1			C		C			X		X		X		X		X			C		C			X						(1) コンテナ特例法施行令第2条の適用を受けずに輸出されるコンテナの場合に 入力 (2) 在来貨物表示が入力された場合は、入力不可 T：仮陸揚コンテナとして積コンテナ情報登録が不要なコンテナの場合 X：輸出コンテナとして積コンテナ情報登録が不要なコンテナの場合
19	*	空／実入コンテナ表示	EFG	an	3			C		C			C		C		X		C		X			X		X			X				UN／EDIFACT コード (8169)	(1) コンテナ情報DBに登録されていない場合は、必須入力 (2) コンテナ情報DBに登録されている場合は、入力された空／実入コンテナ表示とコンテナ情報DBに登録されている空／実入コンテナ表示が同一であること。 (3) 在来貨物表示が入力された場合は、入力不可 4：空コンテナ 5：実入コンテナ	
20	*	コンテナサイズコード	SIZ	an	2			C		C			C		C		X		C		X			X		X			X				コンテナサイズコード (ISO6346)	(1) コンテナ情報DBに登録されていない場合は、必須入力 (2) コンテナ情報DBに登録されている場合は、入力されたコンテナサイズコードとコンテナ情報DBに登録されているコンテナサイズコードが同一であること。 (3) 在来貨物表示が入力された場合は、入力不可	
21	*	コンテナタイプコード	TYP	an	2			C		C			C		C		X		C		X			X		X			X				コンテナ形式コード (ISO6346)	(1) コンテナ情報DBに登録されていない場合は、必須入力 (2) コンテナ情報DBに登録されている場合は、入力されたコンテナタイプコードとコンテナ情報DBに登録されているコンテナタイプコードが同一であること。 (3) 在来貨物表示が入力された場合は、入力不可	
22	*	国産コンテナ等（マル関）表示	JPN	an	1			C		C			C		C		X		C		X			X		X			X					在来貨物表示が入力された場合は、入力不可 2：国産コンテナ等表示（コンテナ特例法第9条に該当する場合）	
23	*	コンテナ管理者コード	CMD	an	17			C		C			C		X		X		C		X			X		X			X				NACCS用船会社 コード 輸出入者コード 法人番号	(1) コンテナを管理する船会社コードまたは輸出入者コードを入力 (2) コンテナ管理者コード（共通）が入力された場合は入力不可 (3) 入力されたコンテナ管理者コードに対して、システムに名称または住所の登録が無いコードである場合は入力不可 (4) コンテナ管理者コード（共通）に入力がない場合はすべての繰返し部に必須入力 (5) 在来貨物表示または積コンテナ情報登録不要表示が入力された場合は、入力不可	