

業務名（業務コード）			危険物明細情報登録（DDR）																			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件												コード	入力条件/形式	
								新規登録				訂正				取消し						
1		入力共通項目		an	398			M				M				M						
2		処理区分	SRK	an	1			M				M				M						9：新規登録 5：訂正 1：取消し
3		危険物明細情報番号	KMN	an	11			X				M				M						
4		登録完了識別	TKS	an	1			C				C				-						登録が完了し、CYまたは船舶運航管理者（船会社／船舶代理店）に送信する場合に「E」を入力
5		CYカット年月日	CCD	an	8			M				M				-						
6		ブッキング船会社コード	SCA	an	4			C				C				-			NACCS用船会社コード			ブッキング船会社に危険物明細情報を通知する場合に入力
7		ブッキング番号（船会社）	BOK	an	16				M				M			-						ブッキング船会社コードが入力された場合は必須入力
8		NVOCCコード	HCB	an	4			C				C				-			NACCS用船会社コード			ブッキング番号（NVOCC）が入力された場合は必須入力
9		ブッキング番号（NVOCC）	BKN	an	16			C				C				-						
10		通知先コード（CY）	TCY	an	5			M				M				-			保税地域コード			
11		通知先コード（船舶代理店）	TSD	an	5			C				C				-			利用者コード			
12		通知先コード（船舶運航船会社）	TSU	an	4			C				C				-			NACCS用船会社コード			入力がない場合はブッキング船会社と同一とみなす
13		通知先コード（CFS）	CFS	an	5			C				C				-			利用者コード			
14		通知先コード（その他）	CA_	an	5	2		C				C				-			利用者コード			（1）入力者の利用者コードは入力不可 （2）同一の利用者コードは重複入力不可
15		積載予定船舶コード	SEN	an	9			M				M				-			コールサイン			
16		航海番号	VOY	an	10			C				C				-						左詰めで入力
17		積載予定年月日	HYN	an	8			M				M				-						システム日≦積載予定年月日であること
18		積出港コード	LPR	an	5			M				M				-			国連LOCODE			
19		積出港国名	LPC	an	45			C				C				-						
20		船卸港コード	DPR	an	5			C				C				-			国連LOCODE			（1）船卸港名に入力がない場合は、必須入力 （2）国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可
21		船卸港名	DPN	an	20			C				C				-						船卸港コードに入力がない場合は、必須入力
22		船卸港国名	DPC	an	45			C				C				-						
23		仕向地コード	DST	an	5			C				C				-			国連LOCODE			（1）仕向地名に入力がない場合は、必須入力 （2）日本以外の国名コードを入力
24		仕向地名	DSN	an	30			C				C				-						仕向地コードに入力がない場合は、必須入力
25		仕向地国名	DSC	an	45			C				C				-						
26		当初登録者の氏名	TRN	an	20			M				M				-						
27		荷送人の署名	TYN	an	20				C				C			-						
28		当初登録者の所属・職名	TSJ	an	70				C				C			-						
29		当初登録者の場所	TPL	an	105				M				M			-						
30		当初登録日付	TDY	an	8				M				M			-						

業務名（業務コード）			危険物明細情報登録（DDR）																					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件/形式			
								新規登録				訂正				取消し								
31		輸送ユニット収納責任者の所属・職名	YSS	an	70			C				C				-								以下の条件を両方満たすとき、必須入力 （１）コンテナタイプコードまたは、輸送ユニットの種類に入力がある （２）登録完了識別に「E」が入力されている
32		輸送ユニット収納責任者の氏名	YSN	an	20				M				M			-								
33		荷送人又はコンテナ収納責任者の署名	YSY	an	20				C				C			-								
34		輸送ユニット収納登録の場所	YSR	an	105				M				M			-								
35		輸送ユニット収納登録日付	YSD	an	8				M				M			-								
36		荷送人コード	SHS	an	17			C				C				-					輸出入者コード 法人番号			荷送人名に入力がない場合は、必須入力
37		荷送人の氏名又は名称	SHN	an	70			C				C				-								荷送人コードに入力がない場合は、必須入力
38		荷送人住所・電話番号	SHA	an	175			C				C				-								（１）荷送人が無符号である場合は荷送人の住所及び電話番号を入力 （２）荷送人コードに入力がない場合は、必須入力
39		荷送人照合番号	NSN	an	20			C				C				-								
40		貨物運送業者照合番号	KUS	an	20			C				C				-								
41		荷受人コード	CNS	an	12			C				C				-					輸出入者コード			荷受人名に入力がない場合は、必須入力
42		荷受人の氏名又は名称	CNN	an	70			C				C				-								荷受人コードに入力がない場合は、必須入力
43		荷受人住所・電話番号	CNA	an	175			C				C				-								（１）荷受人が無符号である場合は荷送人の住所及び電話番号を入力 （２）荷受人コードに入力がない場合は、必須入力
44		緊急時連絡先（社名）	ECN	an	70				M				M			-								
45		緊急時連絡先（氏名）	ENA	an	70			C				C				-								
46		緊急時連絡先（住所）	EAD	an	105			C				C				-								
47		緊急時連絡先（国際電話番号）	EKT	an	15				M				M			-								（＊）ハイフン「－」は含めずに設定
48		特記事項	TJK	an	120			C				C				-								
49		継続登録表示	GRF	an	1			C					X			-								同一のブッキング番号に対して継続して危険物明細情報を登録する場合は「Y」を入力
50	200	国連番号（UN No.）	CUA	an	4			C				C				-								
51	*	危険物品名（Proper shipping name）	CMD	an	250				C				C			-								国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の危険物品名（Proper shipping name）を引き継ぐ
52	*	クラス（CLASS）	IMC	an	3				M				M			-								国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄のクラス（CLASS）を引き継ぐ
53	*	副次危険性等級（SUBSIDIARY HAZARD CLASS）	SHC	an	3				C				C			-								国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の副次危険性等級（SUBSIDIARY HAZARD CLASS）を引き継ぐ
54	*	火薬類隔離区分要出力表示	KYH	an	1				C				C			-								（１）火薬類で隔離区分の登録が必要な場合に入力 （２）国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の火薬類隔離区分要出力表示を引き継ぐ
55	*	容器等級	YTK	an	1				C				C			-								（１）容器等級が割り当てられている場合は、容器等級を入力 （２）国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の容器等級を引き継ぐ 1：高い危険性を有するもの 2：中程度の危険性を有するもの 3：低い危険性を有するもの

業務名（業務コード）			危険物明細情報登録（DDR）																													
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件												コード	入力条件/形式											
								新規登録				訂正				取消し																
56	*	空容器表示	KYA	an	1				C				C			-																(1) 輸送する容器が空容器で、内部が洗浄されておらず、前貨の危険物の残滓を有している場合は、「1」を入力 (2) 国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の空容器表示を引き継ぐ
57	*	引火点温度	FLP	n	5				C				C			-																(1) 整数部2桁、小数部1桁入力可 (2) マイナス入力可 (3) 国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の引火点温度を引き継ぐ
58	*	引火点温度単位コード	FLC	an	3					M				M			-										数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）					国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の引火点温度単位コードを引き継ぐ CEL：摂氏 FAH：華氏
59	*	海洋汚染性物質表示	KOH	an	1				C				C			-																(1) 海洋汚染物質に該当する場合は、「1」を入力 (2) 国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の海洋汚染性物質表示を引き継ぐ
60	*	少量危険物表示	SKH	an	1				C				C			-																(1) 少量危険物の場合は「1」を入力 (2) 国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の少量危険物表示を引き継ぐ
61	*	サルベージ系容器表示	SYH	an	1				C				C			-																国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄のサルベージ系容器表示を引き継ぐ 1：サルベージ容器で運送する場合 2：サルベージ高圧容器で運送する場合
62	*	管理温度（Control temperature）	CTM	n	5				C				C			-																(1) 整数部2桁、小数部1桁入力可 (2) マイナス入力可 (3) 国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の管理温度（Control temperature）を引き継ぐ
63	*	管理温度単位コード	CTC	an	3					M				M			-										数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）					(1) 国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の管理温度単位コードを引き継ぐ (2) 上記欄を引き継がない場合で管理温度（Control temperature）が入力されたら必須 CEL：摂氏
64	*	非常温度（Emergency temperature）	ETM	n	5				C				C			-																(1) 整数部2桁、小数部1桁入力可 (2) マイナス入力可 (3) 国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の非常温度（Emergency temperature）を引き継ぐ
65	*	非常温度単位コード	ETC	an	3					M				M			-										数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）					国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の非常温度単位コードを引き継ぐ CEL：摂氏 FAH：華氏
66	*	粘着性物質（引火性液体）表示	FLN	an	1				C				C			-																(1) 粘着性物質（引火性液体）の場合は「1」を入力 (2) 国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の粘着性物質（引火性液体）表示を引き継ぐ
67	*	隔離グループ（IMDG Code segregation group）	ISG	an	75				C				C			-																(1) 隔離グループ（IMDG Code segregation group）のいずれかに該当する場合はそのグループ名を入力 (2) 国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の隔離グループ（IMDG Code segregation group）を引き継ぐ
68	*	微量危険物表示	BKH	an	1				C				C			-																(1) 微量危険物の場合は「1」を入力 (2) 国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の微量危険物表示を引き継ぐ
69	*	火薬分類承認番号	KBS	an	12				C				C			-																国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の火薬分類承認番号を引き継ぐ
70	*	Reportable Quantity表示	RQH	an	1				C				C			-																(1) Reportable Quantityに該当する場合は「1」を入力 (2) 国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄のReportable Quantity表示を引き継ぐ
71	*	防災措置	BST	an	15				C				C			-																国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の防災措置を引き継ぐ
72	*	保護具	HGO	an	15				C				C			-																国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の保護具を引き継ぐ
73	*	応急医療処置	OKS	an	15					M				M			-															国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の応急医療処置を引き継ぐ
74	*	その他必要記載事項	SHH	an	200				C				C			-																国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄のその他必要記載事項を引き継ぐ
75	*	容器・包装の種類名	YT_	an	35	3			C				C			-																国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の容器・包装の種類名を引き継ぐ

業務名（業務コード）			危険物明細情報登録（DDR）																	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件										コード	入力条件/形式	
								新規登録				訂正				取消し				
76	*	容器・包装の個数	GP_	n	8	*				C			C	-				国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の容器・包装の個数を引き継ぐ		
77	*	危険物総質量（グロス）	GG_	n	10	*				C			C	-				（１）危険物総質量（グロス）、危険物総質量（ネット）、危険物総容積のいずれかが入力されていること （２）整数部 6 桁、小数部 3 桁 （３）国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の危険物総質量（グロス）を引き継ぐ		
78	*	危険物総質量の単位コード（グロス）	GW_	an	3	*				M			M	-			数量単位コード（UN/EC E 勧告第 20 号・英字）	国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の危険物総質量の単位コード（グロス）を引き継ぐ KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド		
79	*	危険物総質量（ネット）	GN_	n	10	*				C			C	-				（１）危険物総質量（グロス）、危険物総質量（ネット）、危険物総容積のいずれかが入力されていること （２）整数部 6 桁、小数部 3 桁 （３）国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の危険物総質量（ネット）を引き継ぐ		
80	*	危険物総質量の単位コード（ネット）	GS_	an	3	*				M			M	-			数量単位コード（UN/EC E 勧告第 20 号・英字）	国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の危険物総質量の単位コード（ネット）を引き継ぐ KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド		
81	*	危険物総容積	GY_	n	10	*				C			C	-				（１）危険物総質量（グロス）、危険物総質量（ネット）、危険物総容積のいずれかが入力されていること （２）整数部 6 桁、小数部 3 桁 （３）国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の危険物総容積を引き継ぐ		
82	*	危険物総容積の単位コード	GV_	an	3	*				M			M	-			数量単位コード（UN/EC E 勧告第 20 号・英字）	国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の危険物総容積の単位コードを引き継ぐ MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー（木材）		
83	*	記号番号	VNA	an	140				M			M		-				国連番号（UN No.）が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の記号番号を引き継ぐ		
84	*	コンテナ番号	CNO	an	12				C			C		-				登録完了識別に「E」が入力されている場合は必須入力		
85	*	シール番号	SL_	an	15	6				C			C	-				コンテナ番号が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄のシール番号を引き継ぐ		
86	*	コンテナサイズコード	SIZ	an	2					C			C	-			コンテナサイズコード（ISO 6346）	（１）輸送ユニットの種類に入力がない場合は必須入力 （２）コンテナ番号が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄のコンテナサイズコードを引き継ぐ		
87	*	コンテナタイプコード	TYP	an	2					C			C	-			コンテナ形式コード（ISO 6346）	（１）輸送ユニットの種類に入力がない場合は必須入力 （２）コンテナ番号が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄のコンテナタイプコードを引き継ぐ		
88	*	輸送ユニットの種類	YTP	an	12					C			C	-				（１）コンテナ形式コード（ISO 6346）以外の情報を設定する場合に入力 （２）コンテナタイプコードに入力がある場合は入力不可 （３）コンテナ番号が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の輸送ユニットの種類を引き継ぐ		
89	*	輸送ユニット自重	CJY	n	5					M			M	-				（１）小数点以下は入力不可 （２）コンテナ番号が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の輸送ユニット自重を引き継ぐ		
90	*	輸送ユニット自重単位コード	CJT	an	3					M			M	-			数量単位コード（UN/EC E 勧告第 20 号・英字）	（１）「KGM」または「LBR」のみ入力可 （２）コンテナ番号が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の輸送ユニット自重単位コードを引き継ぐ KGM：キログラム LBR：ポンド		
91	*	総質量	GGW	n	10					M			M	-				（１）貨物重量とコンテナ自重の合計値を入力 （２）整数部 6 桁、小数部 3 桁で入力 （３）コンテナ番号が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の総質量を引き継ぐ		
92	*	総質量単位コード	GWG	an	3					M			M	-			数量単位コード（UN/EC E 勧告第 20 号・英字）	コンテナ番号が上位欄と同じで、入力を省略した場合は、上位欄の総質量単位コードを引き継ぐ KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド		