

業務名（業務コード）			ブッキング一覧照会（ I B L ）																											
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2	条件																コード	入力条件／形式					
1		入力共通項目		an	398			M																						
2		照会種別コード	KND	an	1			M																					A：積出港情報の照会 B：荷受地情報の照会 C：設定温度情報の照会 D：オーバーサイズ情報の照会 E：危険品情報の照会 F：船社指示情報の照会 G：ブッキング一覧帳票（概要情報） H：ブッキング一覧帳票（設定温度情報） I：ブッキング一覧帳票（オーバーサイズ情報） J：ブッキング一覧帳票（危険品情報）	
3		積載予定船舶コード	SEN	an	9			M																			コールサイン	積載予定船舶コードが不明な場合は「９９９９」を入力		
4		積載予定船舶名	SNA	an	35			C																					積載予定船舶コードに「９９９９」を入力した場合は、積載予定船舶名を必須入力	
5		積出港コード	LPR	an	5			M																			国連 L O C O D E			
6		荷受地コード	RCP	an	5			C																			国連 L O C O D E	(１) 照会種別コードが「B」の場合は、必須入力 (２) 照会種別コードが「A」、「C」、「D」、「E」または「F」の場合は、入力不可 (３) 照会種別コードが「G」、「H」、「I」または「J」の場合で、荷受地を指定する場合に入力		
7		航海番号	VOY	an	10			M																						
8		船会社コード	SCA	an	4			C																			N A C C S 用 船 会 社 コード	(１) 入力者が船会社以外の場合は、必須入力 (２) 入力者が船会社の場合は、入力者の船会社コードであること。なお、本項目の入力が省略された場合は、入力者の船会社コードを処理対象とする		
9		積出港 C Y	LCY	an	5			C																			利用者コード	(１) 照会種別コードが「G」、「H」、「I」または「J」の場合のみ入力可能 (２) 積出港 C Y を指定する場合に入力 (３) 入力者が C Y の場合は、積出港 C Y 、荷受地 C Y のいずれかを必須入力 (４) 入力者が C Y の場合は、積出港 C Y 、荷受地 C Y のいずれかが入力者の利用者コードと同一であること (＊) パッケージソフトを利用する場合で、照会種別コードが「A」、「B」、「C」、「D」、「E」または「F」の継続照会の場合は、送信されない		
10		荷受地 C Y	RCY	an	5			C																			利用者コード	(１) 照会種別コードが「G」、「H」、「I」または「J」の場合のみ入力可能 (２) 荷受地 C Y を指定する場合に入力 (３) 入力者が C Y の場合は、積出港 C Y 、荷受地 C Y のいずれかを必須入力 (４) 入力者が C Y の場合は、積出港 C Y 、荷受地 C Y のいずれかが入力者の利用者コードと同一であること (＊) パッケージソフトを利用する場合で、照会種別コードが「A」、「B」、「C」、「D」、「E」または「F」の継続照会の場合は、送信されない		
11		その他	NCY	an	5			C																			利用者コード	(１) 照会種別コードが「G」、「H」、「I」または「J」の場合のみ入力可能 (２) 入力者が船舶代理店の場合のみ入力可能 (３) 入力者が「通知先（その他）」として登録されているブッキング情報を出力する場合に入力 (＊) パッケージソフトを利用する場合で、照会種別コードが「A」、「B」、「C」、「D」、「E」または「F」の継続照会の場合は、送信されない		