業務名（業務コード）		乗組員氏名表報告（NLRO1）												コード	入力条件／形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件										
								登録／変更			取消し							
1		入力共通項目		an	398			M										
2		処理区分	KBN	an	1			C										スペース：登録 C：変更 X：取消し
3		税関提出	TOZ	n	1			C										本業務では入力不要
4		入管提出	TON	n	1			C										本業務では入力不要
5		検疫所提出	TOK	n	1			C										(1) 登録の場合で、検疫所への提出を行わない場合に入力 1：提出なし (2) 変更不可
6		入出港区分	IOK	an	1			C										スペース：入港における乗組員情報 E：出港における乗組員情報
7		便名1（便名部）	FL1	an	6			M										(1) 航空会社コード+フライト・ナンバーを入力 (2) フライト・ナンバーについては、3桁又は4桁の入力が可能。4桁目については、英・数記号が可、それ以外は数字とする。 (3) 処理区分が変更の場合は変更不可
8		便名2（日付部）	FL2	an	5			M										(1) 便名の日付部を以下の形式で入力 DDMM (2) 処理区分が変更の場合は変更不可
9		航空機登録記号	REG	an	10			C										
10		国籍	FLG	an	2			C										国名コード
11		提出先空港	TSP	an	3			C										IATA空港コード (1) 提出先空港を入力 (2) 入港における乗組員情報を扱う場合で、国内寄港地が複数ある場合は、「最初の到着地空港」と「経由地空港」、「最終目的地空港」のうち提出先に該当する空港を入力 (3) 入港における乗組員情報を扱う場合で、スペースが入力された場合は、「最初の到着地空港」を提出先空港とする (4) 出港における乗組員情報を扱う場合で、国内寄港地が複数ある場合は、「最初の出発地空港」と「他国からの最終出発空港」のうち提出先に該当する空港を入力 (5) 出港における乗組員情報を扱う場合で、スペースが入力された場合は、「他国からの最終出発空港」を提出先空港とする
12		提出先空港における施設区分	TSK	n	1			C										空港施設区分コード 省略された場合は1を設定
13		最初の出発地空港	FDE	an	3			C										IATA空港コード及び IATA都市コード (1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、最初の出発地空港が「他国からの最終出発空港」と異なる場合に該当する空港を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合で、本邦内の寄港地が複数存在する場合は、本邦内で最初に寄港した空港または外国の最初の出発地空港を入力
14		最初の出発地空港における出発年月日	FDT	n	8			C										(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、スペースを入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、最初の出発地空港の出発年月日を入力 (3) 最初の出発地空港がスペースの場合は、入力不可 (4) 提出先空港となる場合は必須入力、かつ最初の出発地空港における出発年月日>システム年月日-60日であること
15		最初の出発地空港における出発時刻	FTM	n	4			M										(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、スペースを入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、最初の出発地空港の出発時刻を入力 (3) 提出先空港となる場合は必須入力
16		他国からの最終出発空港	DEP	an	3			M										IATA空港コード及び IATA都市コード (1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、外国の最終出発地空港を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、本邦の最終出発地空港を入力
17		他国からの最終出発空港における到着年月日	DAD	n	8			C										(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、外国の最終出発地空港の到着年月日を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、本邦の最終出発地空港の到着年月日を入力

業務名（業務コード）		乗組員氏名表報告（NLRO1）														コード	入力条件／形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件						登録／変更	取消し					
								1	2	3	4	5	6					7	8	
18		他国からの最終出発空港における到着時刻	DAT	n	4								M	-						(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、外国の最終出発空港の到着時刻を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、本邦の最終出発空港の到着時刻を入力
19		他国からの最終出発空港における出発年月日	DDT	n	8								C	-						(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、外国の最終出発空港の出発年月日を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、本邦の最終出発空港の出発予定年月日を入力 (3) 提出先空港となる場合は必須入力、かつ他国からの最終出発空港における出発年月日>システム年月日-60日であること
20		他国からの最終出発空港における出発時刻	DTM	n	4								M	-						(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、外国の最終出発空港の出発時刻を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、本邦の最終出発空港の出発予定時刻を入力 (3) 提出先空港となる場合は必須入力
21		最初の到着地空港	ARV	an	3								M	C					IATA空港コード及び IATA都市コード	(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、本邦の最初の到着地空港を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、外国の最初の到着地空港を入力
22		最初の到着地空港における到着予定年月日	ADT	n	8								M	-						(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、本邦の最初の到着地空港への到着予定年月日を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、外国の最初の到着地空港への到着予定年月日を入力 (3) 最初の到着地空港における到着予定年月日>システム年月日-60日であること
23		最初の到着地空港における到着予定時刻	ATM	n	4								M	-						(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、本邦の最初の到着地空港への到着予定時刻を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、外国の最初の到着地空港への到着予定時刻を入力
24		最初の到着地空港における出発予定年月日	AAD	n	8								C	-						(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、本邦の最初の到着地空港の出発予定年月日を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、外国の最初の到着地空港の出発予定年月日を入力
25		最初の到着地空港における出発予定時刻	AAT	n	4								M	-						(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、本邦の最初の到着地空港の出発予定時刻を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、外国の最初の到着地空港の出発予定時刻を入力
26		経由地空港	NEX	an	3								C	-					IATA空港コード及び IATA都市コード	(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、本邦で2番目に寄港する空港または外国の寄港地を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、本邦出発後、2番目に寄港する予定の空港を入力
27		経由地空港における到着予定年月日	NTD	n	8								C	-						(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、本邦で2番目に寄港する空港の到着予定年月日を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、スペースを入力 (3) 経由地空港がスペースの場合は、入力不可 (4) 提出先空港となる場合は必須入力、かつ経由地空港における到着予定年月日>システム年月日-60日であること
28		経由地空港における到着予定時刻	NTM	n	4								M	-						(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、本邦で2番目に寄港する空港の到着予定時刻を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、スペースを入力 (3) 提出先空港となる場合は必須入力
29		経由地空港における出発予定年月日	NDD	n	8								C	-						(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、本邦で2番目に寄港する空港の出発予定年月日を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、スペースを入力
30		経由地空港における出発予定時刻	NDT	n	4								M	-						(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、本邦で2番目に寄港する空港の出発予定時刻を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合は、スペースを入力
31		最終目的地空港	ARR	an	3								C	-					IATA空港コード及び IATA都市コード	(1) 入港における乗組員情報を扱う場合は、本邦で3番目に寄港する空港または外国の最終の寄港地を入力 (2) 出港における乗組員情報を扱う場合において、外国の最終目的地が「最初の到着地空港」と異なる場合に該当する空港を入力