

業務名（業務コード）			ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（登録、訂正、削除）（NVC01）																								
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 上	繰 下	条件																コード	入力条件/形式		
								新規登録				混載情報の訂 正				混載仕分場所 の訂正				削除							
1		入力共通項目		an	398			M				M				M				M							
2		処理区分コード	KND	an	1			M				M				M				M							9：新規登録 5：訂正 1：削除
3		マスターＢ／Ｌ・混 載親Ｂ／Ｌ番号	OBL	an	35			C				C				M				C							（１）混載親Ｂ／Ｌと混載子Ｂ／Ｌの関連付けを行う場合 に、混載親Ｂ／Ｌ番号を必須入力 （２）訂正の場合で、当該混載子Ｂ／Ｌに既に混載親Ｂ／ Ｌと関連付けがされている場合は、関連付けされている混 載親Ｂ／Ｌ番号を必須入力 （３）削除の場合で、当該混載子Ｂ／Ｌに既に混載親Ｂ／ Ｌと関連付けがされている場合は、関連付けされている混 載親Ｂ／Ｌ番号を必須入力 （４）混載子Ｂ／Ｌに仮陸揚貨物の保税運送を行う旨が登 録された場合は必須入力 （５）カンマ入力がないこと
4		保税地域等コード	PLC	an	5			C				C				M				-							登録済の混載子Ｂ／Ｌに対して、仮陸揚貨物の保税運送を 行う旨が登録されている場合は、混載仕分場所の訂正は不可
5		提出先官署	CHC	an	2			C				C				C				-							（１）混載親Ｂ／Ｌに対して積荷目録情報が登録されてい ない場合で、混載子Ｂ／Ｌに仮陸揚の旨が登録された場合 は、仮陸揚届を提出する官署を入力 （２）混載親Ｂ／Ｌに対する積荷目録提出先官署と異なる 官署を仮陸揚届提出先に指定する場合に入力
6	20	ハウスＢ／Ｌ・混載 子Ｂ／Ｌ番号	CBL	an	35			M				M				-				M							（１）先頭４桁は、ハウスＢ／Ｌ用として使用可能なコード であること （２）５桁以上であること （３）処理区分コードが「１」の場合は、削除対象の混載 子Ｂ／Ｌ番号を入力 （４）カンマ入力がないこと
7	*	品名	CMD	an	350			M				M				-				-							
8	*	最終仕向地コード	DST	an	5			C				C				-				-							国連LOCODE（１）仮陸揚貨物の場合で、かつシステムに登録されてい ない最終仕向地コードを入力した場合は、システム内で３ 桁目から３文字分を「ZZZ」に変換（バスケットコード に変換）して処理を行う （２）最終仕向地コードがバスケットコードに変換された 場合は、変換後のバスケットコードが、外国のコードとし てシステムに登録されていること
9	*	最終仕向地名	DSN	an	20			C				C				-				-							最終仕向地コードにバスケットコードを入力した場合（最 終仕向地コードがバスケットコードに変換された場合を含 む）に必須入力
10	*	荷渡地コード	DLP	an	5			C				C				-				-							国連LOCODE（１）仮陸揚貨物の場合で、かつシステムに登録されてい ない荷渡地コードを入力した場合は、システム内で３桁目 から３文字分を「ZZZ」に変換（バスケットコードに変 換）して処理を行う （２）荷渡地コードがバスケットコードに変換された場合 は、変換後のバスケットコードが、外国のコードとしてシ ステムに登録されていること
11	*	荷渡地名	DLN	an	20			C				C				-				-							荷渡地コードにバスケットコードを入力した場合（荷渡地 コードがバスケットコードに変換された場合を含む）に必須入力
12	*	荷送人コード	SHS	an	17			C				C				-				-							輸出入者コード 法人番号
13	*	荷送人名	SHN	an	70			F				F				-				-							（１）荷送人が無符号の場合は必須入力 （２）荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対 する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力
14	*	荷送人住所（連続入 力）	SHA	an	175			C				C				-				-							（１）荷送人が無符号の場合は、本欄または分割された荷 送人住所のいずれかを入力 （２）荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対 する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄また は分割された荷送人住所のいずれかを入力 （３）分割された荷送人住所に入力がある場合は入力不可
15	*	荷送人住所１／４ （Street and number/P. O. Box）	SH1	an	70			C				C				-				-							（１）荷送人が無符号の場合は、本欄または荷送人住所 （連続入力）のいずれかを入力 （２）荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対 する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄また は荷送人住所（連続入力）のいずれかを入力 （３）システムに登録されている住所１／４（Street and number/P. O. Box）と異なる場合は入力 （４）荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可
16	*	荷送人住所２／４ （Street and number/P. O. Box）	SH2	an	35			C				C				-				-							（１）荷送人が無符号の場合は、本欄または荷送人住所 （連続入力）のいずれかを入力 （２）荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対 する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄また は荷送人住所（連続入力）のいずれかを入力 （３）システムに登録されている住所２／４（Street and number/P. O. Box）と異なる場合は入力 （４）荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可

9：新規登録
5：訂正
1：削除

(1) 混載親Ｂ／Ｌと混載子Ｂ／Ｌの関連付けを行う場合に、混載親Ｂ／Ｌ番号を必須入力
(2) 訂正の場合で、当該混載子Ｂ／Ｌに既に混載親Ｂ／Ｌと関連付けがされている場合は、関連付けされている混載親Ｂ／Ｌ番号を必須入力
(3) 削除の場合で、当該混載子Ｂ／Ｌに既に混載親Ｂ／Ｌと関連付けがされている場合は、関連付けされている混載親Ｂ／Ｌ番号を必須入力
(4) 混載子Ｂ／Ｌに仮陸揚貨物の保税運送を行う旨が登録された場合は必須入力
(5) カンマ入力がないこと

登録済の混載子Ｂ／Ｌに対して、仮陸揚貨物の保税運送を行う旨が登録されている場合は、混載仕分場所の訂正は不可

(1) 混載親Ｂ／Ｌに対して積荷目録情報が登録されていない場合で、混載子Ｂ／Ｌに仮陸揚の旨が登録された場合は、仮陸揚届を提出する官署を入力
(2) 混載親Ｂ／Ｌに対する積荷目録提出先官署と異なる官署を仮陸揚届提出先に指定する場合に入力

(1) 先頭４桁は、ハウスＢ／Ｌ用として使用可能なコードであること
(2) ５桁以上であること
(3) 処理区分コードが「１」の場合は、削除対象の混載子Ｂ／Ｌ番号を入力
(4) カンマ入力がないこと

国連LOCODE (1) 仮陸揚貨物の場合で、かつシステムに登録されていない最終仕向地コードを入力した場合は、システム内で３桁目から３文字分を「ZZZ」に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う
(2) 最終仕向地コードがバスケットコードに変換された場合は、変換後のバスケットコードが、外国のコードとしてシステムに登録されていること

最終仕向地コードにバスケットコードを入力した場合（最終仕向地コードがバスケットコードに変換された場合を含む）に必須入力

国連LOCODE (1) 仮陸揚貨物の場合で、かつシステムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、システム内で３桁目から３文字分を「ZZZ」に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う
(2) 荷渡地コードがバスケットコードに変換された場合は、変換後のバスケットコードが、外国のコードとしてシステムに登録されていること

荷渡地コードにバスケットコードを入力した場合（荷渡地コードがバスケットコードに変換された場合を含む）に必須入力

輸出入者コード
法人番号

(1) 荷送人が無符号の場合は必須入力
(2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力

(1) 荷送人が無符号の場合は、本欄または分割された荷送人住所のいずれかを入力
(2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または分割された荷送人住所のいずれかを入力
(3) 分割された荷送人住所に入力がある場合は入力不可

(1) 荷送人が無符号の場合は、本欄または荷送人住所（連続入力）のいずれかを入力
(2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷送人住所（連続入力）のいずれかを入力
(3) システムに登録されている住所１／４（Street and number/P.O.Box）と異なる場合は入力
(4) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可

(1) 荷送人が無符号の場合は、本欄または荷送人住所（連続入力）のいずれかを入力
(2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷送人住所（連続入力）のいずれかを入力
(3) システムに登録されている住所２／４（Street and number/P.O.Box）と異なる場合は入力
(4) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可

業務名（業務コード）			ハウスB／L貨物情報登録（登録、訂正、削除）（NVC01）																							
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2	条件																コード	入力条件/形式	
								新規登録				混載情報の訂 正				混載仕分場所 の訂正				削除						
17	*	荷送人住所 3／4 (City name)	SH3	an	35			C				C				-				-						(1) 荷送人が無符号の場合は、本欄または荷送人住所（連続入力）のいずれかを入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷送人住所（連続入力）のいずれかを入力 (3) システムに登録されている住所 3／4（City name）と異なる場合は入力 (4) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可
18	*	荷送人住所 4／4 (Country sub- entity, name)	SH4	an	35			C				C				-				-						(1) 荷送人が無符号の場合は入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている住所 4／4（Country sub-entity, name）と異なる場合は入力 (4) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可
19	*	荷送人郵便番号 (Postcode identification)	SHP	an	9			C				C				-				-						(1) 荷送人が無符号の場合は入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する郵便番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている郵便番号と異なる場合は入力
20	*	荷送人国名コード (Country, coded)	SHC	an	2			C				C				-				-				国連LOCODE (国名 2 桁)	(1) 荷送人が無符号の場合は入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する国（地域）名がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている国（地域）名と異なる場合は入力 (4) 「ZX」、「ZY」および「ZZ」は入力不可	
21	*	荷送人電話番号	SHT	an	14			C				C				-				-						(1) 荷送人が無符号の場合は入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する電話番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている電話番号と異なる場合は入力 (*) 電話番号は、区切り符号を入力せず、数字のみで市外局番から入力すること
22	*	荷受人コード	CNS	an	17			C				C				-				-				輸出入者コード 法人番号		
23	*	荷受人名	CNN	an	70			F				F				-				-						(1) 荷受人が無符号の場合は必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力
24	*	荷受人住所（連続入 力）	CNA	an	175			C				C				-				-						(1) 荷受人が無符号の場合は、本欄または分割された荷受人住所のいずれかを入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または分割された荷受人住所のいずれかを入力 (3) 分割された荷受人住所に入力がある場合は入力不可
25	*	荷受人住所 1／4 (Street and number/P. O. Box)	CN1	an	70			C				C				-				-						(1) 荷受人が無符号の場合は、本欄または荷受人住所（連続入力）のいずれかを入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷受人住所（連続入力）のいずれかを入力 (3) システムに登録されている住所 1／4（Street and number/P. O. Box）と異なる場合は入力 (4) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可
26	*	荷受人住所 2／4 (Street and number/P. O. Box)	CN2	an	35			C				C				-				-						(1) 荷受人が無符号の場合は、本欄または荷受人住所（連続入力）のいずれかを入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷受人住所（連続入力）のいずれかを入力 (3) システムに登録されている住所 2／4（Street and number/P. O. Box）と異なる場合は入力 (4) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可
27	*	荷受人住所 3／4 (City name)	CN3	an	35			C				C				-				-						(1) 荷受人が無符号の場合は、本欄または荷受人住所（連続入力）のいずれかを入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷受人住所（連続入力）のいずれかを入力 (3) システムに登録されている住所 3／4（City name）と異なる場合は入力 (4) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可
28	*	荷受人住所 4／4 (Country sub- entity, name)	CN4	an	35			C				C				-				-						(1) 荷受人が無符号の場合は入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている住所 4／4（Country sub-entity, name）と異なる場合は入力 (4) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可
29	*	荷受人郵便番号 (Postcode identification)	CNP	an	9			C				C				-				-						(1) 荷受人が無符号の場合は入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する郵便番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている郵便番号と異なる場合は入力

業務名（業務コード）			ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（登録、訂正、削除）（NVC01）																									
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2	条件																コード	入力条件/形式			
								新規登録				混載情報の訂 正				混載仕分場所 の訂正				削除								
30	*	荷受人国名コード (Country, coded)	CNC	an	2			C				C					-				-			国連LOCODE (国名2桁)	(1) 荷受人が無符号の場合は入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対 する国（地域）名がシステムに登録されていない場合は入 力 (3) システムに登録されている国（地域）名と異なる場 合は入力 (4) 「ZX」、「ZY」および「ZZ」は入力不可			
31	*	荷受人電話番号	CTL	an	14			C				C					-				-				(1) 荷受人が無符号の場合は入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対 する電話番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている電話番号と異なる場合は 入力 (*) 電話番号は、区切り符号を入力せず、数字のみで市 外局番から入力すること			
32	*	着荷通知先コード	NS_	an	17	2		C				C					-				-			輸出入者コード 法人番号				
33	*	着荷通知先名	NN_	an	70	*		C				C					-				-				(1) 着荷通知先が無符号の場合は必須入力（1欄以上） (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先 コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は 必須入力（1欄以上）			
34	*	着荷通知先住所（連 続入力）	NA_	an	175	*		C				C					-				-				(1) 着荷通知先が無符号の場合は、本欄または分割され た着荷通知先住所のいずれかを入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先 コードに対する住所がシステムに登録されていない場合 は、本欄または分割された着荷通知先住所のいずれかを入 力 (3) 分割された着荷通知先住所に入力がある場合は入力 不可			
35	*	着荷通知先住所1／ 4 (Street and number/P.O.Box)	NE_	an	70	*		C				C					-				-				(1) 着荷通知先が無符号の場合は、本欄または着荷通知 先住所（連続入力）のいずれかを入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先 コードに対する住所がシステムに登録されていない場合 は、本欄または着荷通知先住所（連続入力）のいずれかを入 力 (3) システムに登録されている住所1／4 (Street and number/P.O.Box) と異なる場合は入力 (4) 着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は入 力不可			
36	*	着荷通知先住所2／ 4 (Street and number/P.O.Box)	NF_	an	35	*		C				C					-				-				(1) 着荷通知先が無符号の場合は、本欄または着荷通知 先住所（連続入力）のいずれかを入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先 コードに対する住所がシステムに登録されていない場合 は、本欄または着荷通知先住所（連続入力）のいずれかを入 力 (3) システムに登録されている住所2／4 (Street and number/P.O.Box) と異なる場合は入力 (4) 着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は入 力不可			
37	*	着荷通知先住所3／ 4 (City name)	NG_	an	35	*		C				C					-				-				(1) 着荷通知先が無符号の場合は、本欄または着荷通知 先住所（連続入力）のいずれかを入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先 コードに対する住所がシステムに登録されていない場合 は、本欄または着荷通知先住所（連続入力）のいずれかを入 力 (3) システムに登録されている住所3／4 (City name) と異なる場合は入力 (4) 着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は入 力不可			
38	*	着荷通知先住所4／ 4 (Country sub- entity, name)	NH_	an	35	*		C				C					-				-				(1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先 コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は 入力 (3) システムに登録されている住所4／4 (Country sub-entity, name) と異なる場合は入力 (4) 着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は入 力不可			
39	*	着荷通知先郵便番号 (Postcode identification)	NP_	an	9	*		C				C					-				-				(1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先 コードに対する郵便番号がシステムに登録されていない場 合は入力 (3) システムに登録されている郵便番号と異なる場合は 入力			
40	*	着荷通知先国名コー ド (Country, coded)	NC_	an	2	*		C				C					-				-			国連LOCODE (国名2桁)	(1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先 コードに対する国（地域）名がシステムに登録されていな い場合は入力 (3) システムに登録されている国（地域）名と異なる場 合は入力 (4) 「ZX」、「ZY」および「ZZ」は入力不可			

業務名（業務コード）			ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（登録、訂正、削除）（NVC01）																									
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件																コード	入力条件/形式			
								新規登録				混載情報の訂正				混載仕分場所の訂正				削除								
41	*	着荷通知先電話番号	NL_	an	14	*		C				C				-				-								(1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する電話番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている電話番号と異なる場合は入力 (*) 電話番号は、区切り符号を入力せず、数字のみで市外局番から入力すること
42	*	代表品目番号	HSN	an	6			C				C				-				-					HSコード (6桁または4桁)			
43	*	記号番号	MRK	an	140			M				M				-				-								
44	*	個数	PCS	n	8			M				M				-				-								(1) 小数点以下は入力不可 (2) 個数の表現できない貨物については「1」を入力
45	*	個数単位コード	PUT	an	3			M				M				-				-					包装種類コード (UN/ECCE勧告第21号・英字)			
46	*	総重量	GWT	n	10			M				M				-				-								整数部6桁、小数部3桁
47	*	重量単位コード	WU1	an	3			M				M				-				-					数量単位コード (UN/ECCE勧告第20号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド		
48	*	ネット重量	NWT	n	10			C				C				-				-								整数部6桁、小数部3桁
49	*	重量単位コード	WU2	an	3				M				M			-				-					数量単位コード (UN/ECCE勧告第20号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド		
50	*	容積	VOL	n	10			C				C				-				-								整数部6桁、小数部3桁
51	*	容積単位コード	VUT	an	3				M				M			-				-					数量単位コード (UN/ECCE勧告第20号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー（木材）		
52	*	原産国コード	ORG	an	2			C				C				-				-					国連LOCODE (国名2桁)			
53	*	特殊貨物コード	SPC	an	3			C				C				-				-					特殊貨物コード	特殊貨物の場合にその種類をコードで入力		
54	*	海上運賃（フレート）	FRT	n	18			C				C				-				-								(1) 海上運賃通貨種別コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 (2) 海上運賃通貨種別コードが「JPY」の場合は、小数点以下入力不可
55	*	海上運賃通貨種別コード	RTE	an	3				M				M			-				-					通貨コード (ISO4217・英字)			
56	*	価格	PRS	n	18			C				C				-				-								(1) 仮陸揚貨物保税運送を行う場合に価格を入力 (2) 価格通貨種別コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 (3) 価格通貨種別コードが「JPY」の場合は、小数点以下入力不可
57	*	価格通貨種別コード	PRT	an	3				M				M			-				-					通貨コード (ISO4217・英字)			
58	*	仮陸揚識別	KRR	an	3			C				C				-				-					UN/EDIFACTコード (7365)	28: 仮陸揚貨物		
59	*	仮陸揚事由コード	KRS	an	3				M				M			-				-					仮陸揚事由コード	仮陸揚貨物に対して保税運送情報の登録を行う場合は、「TRS」または「POS」でないこと TRT: 他の外国貿易船（機）への積換え（運送有り） TRS: 他の外国貿易船（機）への積換え（運送無し） POS: 同一本船での荷繰り REV: コンテナ詰め替え		
60	*	仮陸揚期間	PRD	n	2				M				M			-				-								(1) 船卸開始年月日を起算日として日数で入力 (2) システムに登録されている期間内であること (3) 0以外の数字であること
61	*	運送期間開始予定日	SDT	n	8				C				C			-				-								(1) 仮陸揚貨物の保税運送を行う場合に運送期間開始予定日を必須入力 (2) システム年月日≤運送開始予定日であること
62	*	運送期間終了予定日	EDT	n	8				C				C			-				-								(1) 仮陸揚貨物の保税運送を行う場合で運送期間終了予定日を申告する場合に入力 (2) 運送期間開始予定日≤運送期間終了予定日であること

業務名（業務コード）			ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（登録、訂正、削除）（NVC01）																								
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2	条件																コード	入力条件/形式		
								新規登録				混載情報の訂 正				混載仕分場所 の訂正				削除							
63	*	仮陸揚貨物保税運送 の運送具コード	BYA	an	2			C				C				-				-			UN／ED I F A C Tコード (8 1 7 9)	仮陸揚貨物の保税運送を行う場合に運送具をコードで必須 入力 6△：A I R C R A F T 1 1：S H I P 1 6：B A R G E 2 5：R A I L E X P R E S S 3 1：T R U C K 1 7：O T H E R			
64	*	到着地コード	ARR	an	5			C				C				-				-			保税地域コード	仮陸揚貨物保税運送を行う場合に到着地をコードで必須入 力			
65	*	到着地名	ARN	an	35			C				C				-				-				入力コードに係る到着地名がシステムに登録されていない 場合に到着地名を必須入力			
66	*	他法令コード	OR_	an	2	5		C				C				-				-			他法令コード	仮陸揚貨物保税運送であり、かつ他法令該当の貨物である 場合に入力			
67	*	記事	NTE	j	140			C				C				-				-							