

業務名（業務コード）			積戻貨物情報登録（RCR）																			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件										コード	入力条件/形式			
								登録			削除											
1		入力共通項目		an	398			M				M										
2		処理区分コード	KND	an	1			M				M								9：登録 1：削除		
3		B／L番号または C T－B／L番号	BLN	an	35			M				M										
4		輸出管理番号	CGO	an	35			X				M										
5		輸出者コード	EDC	an	17			C				－						輸出入者コード 法人番号		(1) 無符号輸出者の場合は、入力不要 (2) 輸出者名に入力がない場合は、必須入力		
6		輸出者名	EDN	an	70			C				－								(1) 無符号輸出者の場合または、国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合は、必須入力 (2) 有符号輸出者の場合（国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合を除く）は、入力不可		
7		申告予定者コード	CBC	an	5			C				－						利用者コード		(1) 申告者を指定する場合に限り申告予定者をコードで入力 (2) 入力がない場合は、入力者を申告予定者とする (3) 入力者が海貨業の場合は、必須入力		
8		船会社コード	SCA	an	4			C				－						NACCS用船会社コード		ブッキング船会社名をコードで入力		
9		積載予定船舶コード	SEN	an	9			C				－						コールサイン				
10		積載予定船舶名	SNM	an	35			C				－								積載予定船舶コードがコード化されていない船舶の場合は、積載予定船舶名を必須入力		
11		航海番号	VOY	an	10			C				－										
12		入港年月日	IDT	n	8			C				－										
13		積出港コード	LPR	an	5			C				－						国連LOCODE				
14		出港予定年月日	DDT	n	8			C				－								出港予定年月日≧システム日であること		
15		船卸港コード	DPR	an	5			C				－						国連LOCODE				
16		荷受形態コード	RCV	an	2			M				－								荷受形態をコードで入力 51：CY荷受の場合 52：CFS荷受の場合 53：DOOR荷受の場合 54：Direct（Breakbulk）荷受の場合 55：CY&CFS荷受の場合 OT：上記以外の場合		
17		荷渡形態コード	DLV	an	2			C				－								荷渡形態をコードで入力 51：CY荷渡の場合 52：CFS荷渡の場合 53：DOOR荷渡の場合 54：Direct（Breakbulk）荷渡の場合 55：CY&CFS荷渡の場合 OT：上記以外の場合		
18		経由地コード	VIA	an	5			C				－						保税地域コード		パンニング場所が通関場所と異なる場合に、当該パンニング場所をコードで入力		
19		最終仕向地コード	DST	an	5			M				－						国連LOCODE		(1) 日本以外の国名コードを入力 (2) 国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可		
20		ブッキング番号	BOK	an	16			C				－										
21		社内整理番号	REF	an	20			C				－										