

出力情報名（出力情報コード）			CY搬入訂正情報（SAT104）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件／形式
1		出力共通項目	an	398			M											メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・コンテナ番号 12桁
2		船会社コード	an	4			M										NACCS用船会社コード	入力がない場合は、入力者の利用者コードに対してシステムに登録されている船会社コードを出力
3		船会社名	an	70			C											船会社コードに対してシステムに登録されている船会社名を出力
4		ブッキング番号	an	16			M											
5		積載予定船舶コード	an	9			M										コールサイン	
6		積載予定船舶名	an	35			M											入力がない場合は、入力された積載予定船舶コードに対して船舶DBに登録されている船舶名を出力
7		航海番号	an	10			M											
8		コンテナ番号	an	12			M											
9		フィーダー種別	an	1			C											フィーダー登録されたCY搬入情報の場合は、「Y」を出力
10		搬入先CY	an	5			M										保税地域コード	
11		搬入先名	an	20			M											入力された搬入先CYに対してシステムに登録されている搬入先名を出力
12		搬入予定年月日	n	8			M											
13		コンテナサイズコード	an	2			M										コンテナサイズコード (ISO6346)	入力がない場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力
14		コンテナタイプコード	an	2			M										コンテナ形式コード (ISO6346)	入力がない場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力
15		シール番号	an	15	6		C											入力がない場合は、コンテナ情報DBに登録されているシール番号を出力
16		総重量	n	10			M											ZZZZZ9.999
17		総重量単位コード	an	3			M										数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド
18		コンテナ自重	n	5			C											(1) 入力がない場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナ自重を出力 (2) 入力がない場合で、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されていない場合は、コンテナ情報DBに登録されているコンテナ自重を出力
19		コンテナ自重単位コード	an	3			M										数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	(1) 入力がない場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナ自重単位コードを出力 (2) 入力がない場合で、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されていない場合は、コンテナ情報DBに登録されているコンテナ自重単位コードを出力 KGM：キログラム LBR：ポンド
20		貨物重量	n	10			C											ZZZZZ9.999
21		貨物重量単位コード	an	3			M										数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド
22		荷受地コード	an	5			C										国連LOCODE	
23		荷受地名	an	20			M											荷受地コードが入力された場合は、入力された荷受地コードに対してシステムに登録されている荷受地名を出力

出力情報名（出力情報コード）			CY搬入訂正情報（SAT104）																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件／形式	
24		荷受形態コード	an	2			C											51：CY荷受の場合 52：CFS荷受の場合 53：DOOR荷受の場合 54：Direct（Breakbulk）荷受の場合 55：CY&CFS荷受の場合 OT：上記以外の場合	
25		積出港コード	an	5			M										国連LOCODE		
26		積出港名	an	20			M											入力された積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力	
27		船卸港コード	an	5	2		C										国連LOCODE	（1）出力先が入力者である場合は、入力された船卸港コードを出力 （2）出力先が搬入先CYである場合で、ブッキング情報DBが存在する場合は、ブッキング情報DBに登録されている船卸港コードを出力 （3）出力先が搬入先CYである場合で、ブッキング情報DBが存在しない場合は、入力された船卸港コードを出力	
28		船卸港名	an	20	*		M											入力された船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力	
29		荷渡地コード	an	5			C										国連LOCODE		
30		荷渡地名	an	30			C											入力がない場合は、入力された荷渡地コードに対してシステムに登録されている荷渡地名を出力	
31		荷渡形態コード	an	2			C											51：CY荷渡の場合 52：CFS荷渡の場合 53：DOOR荷渡の場合 54：Direct（Breakbulk）荷渡の場合 55：CY&CFS荷渡の場合 56：Free Outの場合 OT：上記以外の場合	
32		最終仕向地コード	an	5			C										国連LOCODE		
33		最終仕向地名	an	30			C											入力がない場合は、入力された最終仕向地コードに対してシステムに登録されている最終仕向地名を出力	
34		海洋汚染物質有表示	an	1			C											1：海洋汚染物質有	
35		少量／微量危険物有表示	an	1			C											1：少量／微量危険物有	
36		IMO CLASS	an	3	5		C												
37		UN No.	an	4	*	10	C												
38		PKG GROUP	an	1	*	*	C												
39		危険品重量	n	10	*		C											ZZZZZ9.999	
40		危険品重量単位コード	an	3	*		M										数量単位コード （UN/ECE勧告第20号・英字）	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド	
41		AS DRY表示	an	1			C											1：AS DRY	
42		空コンテナ表示	an	1			C											1：空コンテナ	
43		SOCコンテナ表示	an	1			C											1：SOCコンテナ	
44		設定温度	n	5			C												
45		温度単位コード	an	3			M										数量単位コード （UN/ECE勧告第20号・英字）	CEL：摂氏 FAH：華氏	
46		湿度	n	2			C											単位は「%」で出力	
47		通風孔	an	15			C												

出力情報名（出力情報コード）			CY搬入訂正情報（SAT104）																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件／形式	
48		貨物種類コード	an	3			C											1：普通貨物の場合 2：冷凍貨物の場合 3：危険品の場合 4：裸自動車の場合 5：液状貨物の場合 6：生動物の場合 7：撤貨の場合 8：郵便の場合 9：その他の貨物の場合 0：OVERSIZEありの場合	
49		船社指示コード	an	2	2		C										船社指示コード	ブッキング情報DBに登録されている船社指示コードを出力	
50		船社指示名	an	50	*		C											船社指示コードに対してシステムに登録されている船社指示名を出力	
51		船社指示内容	an	60			C											ブッキング情報DBに登録されている船社指示内容を出力	
52		本船積載ブロックNO.	an	3			C												
53		OVER HEIGHT	n	6			C											単位は「CM」で出力	
54		OVER WIDTH（左）	n	6			C											単位は「CM」で出力	
55		OVER WIDTH（右）	n	6			C											単位は「CM」で出力	
56		OVER LENGTH	n	6			C											単位は「CM」で出力	
57		VOIDスペース	n	2			C											単位は「TEU」で出力	
58		記事	j	140			C												
59		荷送人コード	an	17			C										輸出入者コード 法人番号	荷送人コード及び荷送人名に入力がない場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷送人コードを出力	
60		荷送人名	an	70			M											（1）入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人名を出力 （2）荷送人コード及び荷送人名に入力がない場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷送人名を出力	
61		許可済表示	an	1			M											0：未許可 1：許可済	
62		バンニング場所コード	an	5			C										保税地域コード	入力者が保税蔵置場の場合で、バンニング場所コード及びバンニング場所地域名の入力省略された場合は、入力者の管理する保税地域コードを出力	
63		バンニング場所地域名	an	35			M											入力がない場合で、バンニング場所コードに対してシステムに地域名が登録されている場合は、システムに登録されている地域名を出力	
64		作成者名	an	70			M												
65		作成者電話番号	an	11			M												
66		訂正者	an	5			M										利用者コード	入力者の利用者コードを出力	
67		訂正者名	an	50			M											入力者の利用者コードに対してシステムに登録されている利用者名を出力	
68		訂正年月日	n	8			M											システム年月日を出力	
69		訂正時刻	n	4			M											システム時刻を出力	
70		訂正回数	n	2			M											ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている訂正回数を出力	
71		当初登録者	an	5			M										利用者コード	ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている当初登録者を出力	
72		当初登録者名	an	50			M											ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている当初登録者名を出力	