

業務名（業務コード）			簡易貨物情報登録（SCR）																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件								コード	入力条件/形式		
								搬入場所コード （保税地域）				搬入場所コード （船卸場所）							
1		入力共通項目		an	398			M				M							
2		B／L番号	BLN	an	35			M				M							（1）海上貨物の場合は、先頭4桁は会社コード（NACCS用船会社コード）であること （2）その他B／L番号が不明等の場合は、先頭4桁に「OTH0（ゼロ）」と入力し、その後に別途定める規定により入力 （3）5桁以上であること （4）カンマ入力がないこと
3		搬入場所コード（保税地域）	PLC	an	5			M				X						保税地域コード	（1）システム参加保税地域以外に貨物が蔵置されている場合に入力 （2）入力された保税地域コードがシステム参加保税地域以外であること
4		搬入場所コード（船卸場所）	BRT	an	5			X				M						バースコード	バースに船卸された貨物の場合に入力
5		搬入年月日	DTM	n	8			M				M							（1）入力された搬入場所コード（保税地域）が本船・ふ中扱いの場合は、下記の範囲内のみ入力可 前年同月日＜搬入年月日 （2）（1）以外の場合は、下記の範囲内のみ入力可 前年同月日＜搬入年月日≤システム日
6		搬入時刻	TIM	n	4			C				C							
7		船舶コード	SEN	an	9			M				M						コールサイン	船舶コードが不明の場合は、別途定める規定により入力
8		積載船名	SNM	an	35			C				C							船舶コードがコード化されていない船舶の場合は、積載船名を必須入力
9		船卸港コード	DPR	an	5			C				M						国連LOCODE	船卸港コードが不明の場合は、別途定める規定により入力
10		入港年月日	IDT	n	8			M				M							（1）入力された搬入場所コード（保税地域）が本船・ふ中扱いの場合は、下記の範囲内のみ入力可 前年同月日＜入港年月日 （2）（1）以外の場合は、下記の範囲内のみ入力可 前年同月日＜入港年月日≤システム日 （3）入港年月日が不明の場合は、別途定める規定により入力
11		積出地コード	LPR	an	5			C				C						国連LOCODE	積出地コードが不明の場合は、別途定める規定により入力
12		品名	CMD	an	70			C				C							
13		記号番号	MRK	an	140			C				C							
14		個数	PCS	n	8			M				M							（1）小数点以下は入力不可 （2）個数の表現できない貨物については「1」を入力
15		個数単位コード	PUT	an	3			M				M						包装種類コード （UN／ECE勸告第21号・英字）	
16		総重量	GWT	n	10			M				M							整数部6桁、小数部3桁
17		重量単位コード	WU1	an	3			M				M						数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド