

業務名（業務コード）		S/I情報登録（SIR）														コード	入力条件／形式				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件						新規登録	訂正			取消し			
								新規登録	訂正	取消し	新規登録	訂正	取消し								
1		入力共通項目		an	398			M					M								
2		海空区分	SAK	an	1			M					M								S：海上 A：航空
3		処理区分	KND	an	1			M					M								9：新規登録 5：訂正 1：取消し
4		N-S/I番号	SIB	an	35			X					M								海空区分が「S：海上」の場合に入力可能
5		インボイス番号	IVN	an	35			C					C								
6		関係者識別 (PartyType)	AT_	an	14	4		C					C								(1) XML電文を利用する時のみシステム上、当該項目を使用する (2) XML以外の電文形式の場合、入力不要 (3) 当該項目は画面表示されない
7		海貨業者コード／航空貨物通知先コード	FWD	an	5			C					C						利用者コード		入力者が輸出入者の場合で、申告予定者に入力がない場合は、必須入力
8		海貨業者名／航空貨物通知先名	FWN	an	70			C					C								
9		海貨業担当者メールアドレス／航空貨物通知先担当者メールアドレス	FEA	sn	70			C					C								
10		予備	RXA	an	1			C					C								
11		予備	RPA	an	1			C					C								
12		海貨業担当者情報／航空貨物通知先担当者情報	FPN	an	35			C					C								
13		通関申告予定者	CBC	an	5			C					C						利用者コード		入力者が輸出入者の場合で、海貨業者コード／航空貨物通知先コードに入力がない場合は、必須入力
14		申告予定者名	CBN	an	70			C					C								
15		申告予定担当者メールアドレス	CEA	sn	70			C					C								
16		予備	RXB	an	1			C					C								
17		予備	RPB	an	1			C					C								
18		申告予定担当者情報	CPN	an	35			C					C								
19		通知先コード	NTC	an	5			C					C						利用者コード		
20		S/I情報登録者名	SIN	an	70			C					C								(1) 海空区分「S：海上」の場合は70桁まで入力可能 (2) 海空区分「A：航空」の場合は35桁まで入力可能
21		S/I情報登録担当部署コード	IDC	an	20			C					C								
22		S/I情報登録担当者電話番号	ITN	an	35			C					C								

業務名 (業務コード)		S / I 情報登録 (S I R)										コード	入力条件 / 形式					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										
								新規登録			訂正			取消し				
47		荷送人郵便番号 (Postcode identification)	SHF	an	9			C				C						荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
48		荷送人国名コード (Country, coded)	SHG	an	2			C				C					国連 L O C O D E (国名 2 桁)	荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
49		荷送人電話番号	SHT	an	14			C				C						(1) 荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可 (2) 海空区分「S : 海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A : 航空」の場合に入力不可
50		荷送人メールアドレス	SHM	j	70			C				C						
51		荷送人担当者情報	SHH	an	35			C				C						
52		同盟契約者コード	CSH	an	15			C				C						(1) 海空区分「S : 海上」の場合に入力不可 (2) 海空区分「A : 航空」の場合に入力可能
53		着荷通知先コード (NotifyPartyCode)	NT_	an	17	2		C				C					輸出入者コード 法人番号	
54		着荷通知先名 (NotifyPartyName)	NN_	an	70	*		C				C						
55		着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddress Information)	NA_	an	175	*		C				C						(1) 着荷通知先 (Notify Party) 住所 1 ~ 4、着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号、着荷通知先 (Notify Party) 国名コード、着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo) のいずれかが入力された場合は入力不可 (2) 海空区分「S : 海上」の場合は 175 桁まで入力可能 (3) 海空区分「A : 航空」の場合は 105 桁まで入力可能
56		着荷通知先 (Notify Party) 住所 1 (Street and number/P. O. BOX)	NB_	an	70	*		C				C						着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
57		着荷通知先 (Notify Party) 住所 2 (Street and number/P. O. BOX)	NC_	an	35	*		C				C						着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
58		着荷通知先 (Notify Party) 住所 3 (City name)	ND_	an	35	*		C				C						着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
59		着荷通知先 (Notify Party) 住所 4 (Country sub- entity, name)	NE_	an	35	*		C				C						着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
60		着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号 (Postcode identification)	NF_	an	9	*		C				C						着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
61		着荷通知先 (Notify Party) 国名コード (Country, coded)	NG_	an	2	*		C				C					国連 L O C O D E (国名 2 桁)	着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
62		着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo)	NH_	an	14	*		C				C						(1) 着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation) が入力された場合は入力不可 (2) 海空区分「S : 海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A : 航空」の場合に入力不可
63		着荷通知先 (Notify Party) メールアドレス	NM_	j	70	*		C				C						
64		着荷通知先 (Notify Party) 担当者情報	NI_	an	35	*		C				C						
65		荷受人コード	CNO	an	17			C				C					輸出入者コード 法人番号	
66		荷受人名	CNN	an	70			C				C						
67		荷受人住所・電話番号	CNA	an	175			C				C						(1) 荷受人住所 1 ~ 4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれかが入力された場合は入力不可 (2) 海空区分「S : 海上」の場合は 175 桁まで入力可能 (3) 海空区分「A : 航空」の場合は 105 桁まで入力可能
68		荷受人住所 1 (Street and number/P. O. BOX)	CNB	an	70			C				C						荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
69		荷受人住所 2 (Street and number/P. O. BOX)	CNC	an	35			C				C						荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可

業務名 (業務コード)		S/I情報登録 (SIR)												コード	入力条件/形式				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件											
								新規登録			訂正					取消し			
70		荷受人住所3 (City name)	CND	an	35			C					C						荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
71		荷受人住所4 (Country sub-entity, name)	CNE	an	35			C					C						荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
72		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	CNF	an	9			C					C						荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
73		荷受人国名コード (Country, coded)	CNG	an	2			C					C					国連LOCODE (国名2桁)	荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
74		荷受人電話番号	CNL	an	14			C					C						(1) 荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可 (2) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合に入力不可
75		荷受人メールアドレス	CNM	j	70			C					C						
76		荷受人担当者情報	CNT	an	35			C					C						
77		積載予定船舶コード	SEN	an	9			C					C					コールサイン	(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合に入力不可
78		積載予定船舶名/積載予定航空便名	SNA	an	35			C					C						(1) 海空区分「S:海上」の場合は35桁まで入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は12桁まで入力可能
79		積出港コード/出発地-空港コード	LPR	an	5			C					C					国連LOCODE IATA空港コード及びIATA都市コード	(1) 海空区分「S:海上」の場合は5桁まで入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は3桁まで入力可能
80		積出港名/出発地-空港名	LPN	an	35			C					C						
81		航海番号	VOY	an	10			C					C						(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合に入力不可
82		入港予定年月日	IDT	n	8			C					C						
83		出港予定年月日	DDT	n	8			C					C						(1) システム年月日 ≤ 出港予定年月日であること (2) 入港予定年月日 ≤ 出港予定年月日であること
84		船会社コード/航空会社コード	SCA	an	4			C					C					NACCS用船会社コード 航空会社コード	(1) 海空区分「S:海上」の場合は4桁まで入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は2桁まで入力可能
85		船会社名/航空会社名	SCN	an	70			C					C						
86		船卸港コード/仕向地-空港コード	DPR	an	5			C					C					国連LOCODE IATA空港コード及びIATA都市コード	(1) 海空区分「S:海上」の場合は5桁まで入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は3桁まで入力可能
87		船卸港名/仕向地-空港名	DPN	an	30			C					C						
88		荷受地コード (PlaceofReceiptCode)	RCP	an	5			C					C					国連LOCODE	(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合に入力不可
89		荷受地名 (PlaceofReceiptName)	RCN	an	30			C					C						(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合に入力不可
90		荷受形態コード	RCV	an	2			C					C						(1) 以下のコードを入力 51: CY荷受の場合 52: CFS荷受の場合 53: DOOR荷受の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷受の場合 55: CY&CFS荷受の場合 OT: 上記以外の場合 (2) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合に入力不可
91		荷渡地コード (PlaceofDeliveryCode)	DLP	an	5			C					C					国連LOCODE IATA空港コード及びIATA都市コード	
92		荷渡地名 (PlaceofDeliveryName)	DLN	an	30			C					C						

業務名 (業務コード)		S/I情報登録 (SIR)										コード	入力条件/形式				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件									
								新規登録			訂正			取消し			
93		荷渡形態コード	DLV	an	2			C		C							(1) 以下のコードを入力 51: CY荷渡の場合 52: CFS荷渡の場合 53: DOOR荷渡の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷渡の場合 55: CY&CFS荷渡の場合 OT: 上記以外の場合 (2) 海空区分「S: 海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A: 航空」の場合に入力不可
94		最終仕向地コード (FinalDestinationCode)	DST	an	5			C		C							国連LOCODE IATA空港コード及びIATA都市コード (1) 日本以外の国名コードを入力 (2) 国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可
95		最終仕向地名 (FinalDestinationName)	DSN	an	30			C		C							
96		経由地コード	VIC	an	5			C		C							国連LOCODE IATA空港コード及びIATA都市コード
97		経由地名	VIN	an	80			C		C							
98		社内整理番号 (海貨 /航空貨物通知先・ 通関用)	REN	an	20			C		C							(1) 入力者が通関業または海貨業の場合に、自社で管理 する社内整理番号を入力する (2) S/I情報DBに登録されていない社内整理番号で あること (3) 入力者が輸出入者の場合は入力不可 (4) 当該項目を訂正する場合は、S/I情報DBに登録 されているS/I情報登録者であること (5) 海空区分「S: 海上」の場合に入力可能 (6) 海空区分「A: 航空」の場合に入力不可
99		合計個数	GPP	n	8			C		C							
100		荷姿コード	GPK	an	3				M		M						包装種類コード (UN/ECE勸告 第21号・英字)
101		荷姿名	GPN	an	15			C		C							
102		合計貨物重量 (グ ロス)	GGW	n	10			C		C							整数部6桁、小数部3桁
103		重量単位コード (グ ロス)	GWG	an	3				M		M						数量単位コード (UN/ECE勸 告第20号・英 字) KGM: キログラム TNE: メトリック LBR: ポンド
104		合計貨物重量 (ネッ ト)	GNW	n	10			C		C							整数部6桁、小数部3桁
105		重量単位コード (ネット)	GWN	an	3				M		M						数量単位コード (UN/ECE勸 告第20号・英 字) KGM: キログラム TNE: メトリック LBR: ポンド
106		合計貨物容積 (グ ロス)	GGV	n	10			C		C							整数部6桁、小数部3桁
107		容積単位コード (グ ロス)	GVG	an	3				M		M						数量単位コード (UN/ECE勸 告第20号・英 字) MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)
108		合計貨物容積 (ネッ ト)	GNV	n	10			C		C							整数部6桁、小数部3桁
109		容積単位コード (ネット)	GVN	an	3				M		M						数量単位コード (UN/ECE勸 告第20号・英 字) MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)
110		Chargeable Weight	CAW	n	10			C		C							
111		TOTAL IN WORDS	TIW	an	70			C		C							
112		運賃支払地コード	PP_	an	5	2		C		C							国連LOCODE IATA空港コード及びIATA都市コード
113		運賃支払地名	PY_	an	30	*		C		C							

業務名 (業務コード)		S/I情報登録 (SIR)														コード	入力条件/形式	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件						新規登録	訂正			取消し
								新規登録	訂正	取消し	新規登録	訂正	取消し					
114		運賃支払コード	PA_	an	1	*		C					C				UN/EDIFA CTコード (4237)	P:前払いの場合 C:後払いの場合
115		B/L発行地コード /AWB発行地コード	BLH	an	5			C					C				国連LOCODE IATA空港コード 及びIATA都市コード	
116		B/L発行地名/A WB発行地名	BLN	an	30			C					C					
117		車台番号等表示有無 識別	ECN	an	1			C					C					(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
118		コンテナタイプコード	CT_	an	2	5		C					C				コンテナ形式コード (ISO634)	(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
119		コンテナサイズコード	CS_	an	2	*		C					C				コンテナサイズ コード (ISO634)	(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
120		コンテナ本数	NO_	n	3	*		C					C					(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
121		CUT日・CY	CCY	n	8			C					C					(1) システム年月日≤CUT日・CYであること (2) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
122		CUT日・CFS	CCF	n	8			C					C					(1) システム年月日≤CUT日・CFSであること (2) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
123		CUT日・S/O	CSO	n	8			C					C					(1) システム年月日≤CUT日・S/Oであること (2) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
124		荷主セクションコード	SEC	an	20			C					C					
125		荷主リファレンスナン バー	RNO	an	35			C					C					(1) 入力者が輸出入者の場合に、自社で管理する荷主リ ファレンスナンバーを入力する (2) S/I情報DBに登録されていない荷主リファレン スナンバーであること (3) 入力者が通関業または海貨業の場合は入力不可 (4) 当該項目を訂正する場合は、S/I情報DBに登録 されているS/I情報登録者であること
126		荷主伝送先コード	SDC	an	20			C					C					
127		Order No.	OR_	an	20	5		C					C					
128		L/C No.	LC_	an	20	5		C					C					
129		E/L No.	EL_	an	35	5		C					C					
130		貿易条件 (Trade Terms)	TTS	an	35			C					C					
131		船積条件	SMT	an	80			C					C					
132		供給者名	SUN	an	70			C					C					
133		有効期限日	EXD	n	8			C					C					
134		必要書類名	CR_	an	10	3		C					C					
135		必要書類番号	CN_	an	40	*		C					C					
136		設定温度	TMP	n	5			C					C					(1) 整数部2桁、小数部1桁 (2) マイナス入力可
137		温度単位	TUT	an	3				M					M			数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	CEL:摂氏 FAH:華氏
138		貨物種類コード	CKD	an	3			C					C					(1) 左詰めで入力 (2) 複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用 して入力

業務名 (業務コード)		S/I情報登録 (SIR)										条件	コード	入力条件/形式					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	新規登録			訂正				取消し				
139		Shipper's Weight / Measurement	SHI	an	1			C			C							(1) 以下のコードを入力 Y: 荷主による重量・容積の測量である場合 N: 荷主による重量・容積の測量ではない場合 (2) 海空区分「S: 海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A: 航空」の場合に入力不可	
140		M/Wリスト枚数	MWL	n	2			C			C							(1) 海空区分「S: 海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A: 航空」の場合に入力不可	
141		記事 (ACL用)	KIJ	an	350			C			C							(1) 海空区分「S: 海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A: 航空」の場合に入力不可	
142		記事	KJI	j	700			C			C								
143		記号番号	K__	an	700	10		C			C							(1) 海空区分「S: 海上」の場合は700桁まで入力可能 (2) 海空区分「A: 航空」の場合は140桁まで入力可能	
144	10	品名	HIN	an	875			C			C								
145	*	長さ (L)	LEN	n	4			C			C							小数点の入力可能	
146	*	幅 (W)	WID	n	4			C			C							小数点の入力可能	
147	*	高さ (H)	HEI	n	4			C			C							小数点の入力可能	
148	*	LWH記載有無識別	LWH	an	1			C			C							LWHをB/Lに記載する場合は「1」を入力	
149	*	LWHコード	DUC	an	3			C			C								
150	*	個数	KOS	n	8			C			C								
151	*	荷姿コード	NCS	an	3					M		M						包装種類コード (UN/ECE勸告第21号・英字)	
152	*	荷姿名	NMS	an	15			C			C								
153	*	内個数 (AMS)	EA__	n	8	10		C			C							(1) 海空区分「S: 海上」の場合は繰返し10回まで入力可能 (2) 海空区分「A: 航空」の場合は繰返し入力不可	
154	*	レベル (AMS)	FA__	an	1	*		C			C							(1) 海空区分「S: 海上」の場合は繰返し10回まで入力可能 (2) 海空区分「A: 航空」の場合は繰返し入力不可	
155	*	荷姿コード (AMS)	GA__	an	3	*				M		M						包装種類コード (UN/ECE勸告第21号・英字)	
156	*	荷姿名 (AMS)	HA__	an	15	*		C			C							(1) 海空区分「S: 海上」の場合は繰返し10回まで入力可能 (2) 海空区分「A: 航空」の場合は繰返し入力不可	
157	*	貨物重量 (グロス)	GWT	n	10			C			C							整数部6桁、小数部3桁	
158	*	重量単位コード (グロス)	GUT	an	3					M		M						数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	
159	*	貨物重量 (ネット)	NWT	n	10			C			C							整数部6桁、小数部3桁	
160	*	重量単位コード (ネット)	NWU	an	3					M		M						数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	
161	*	貨物容積 (グロス)	GVT	n	10			C			C							整数部6桁、小数部3桁	
162	*	容積単位コード (グロス)	GVU	an	3					M		M						数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	
163	*	貨物容積 (ネット)	NVT	n	10			C			C							整数部6桁、小数部3桁	

業務名 (業務コード)		S/I 情報登録 (SIR)																		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件									コード	入力条件/形式		
								新規登録			訂正			取消し						
164	*	容積単位コード (ネット)	NVU	an	3			M				M				-			数量単位コード (UN/EC E 勧告 第20号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)
165	*	インボイス番号	INV	an	35			C				C				-				
166	*	危険貨物等コード	SPC	an	3			C				C				-			危険貨物等コード	
167	*	IMO CLASS	IMO	an	3			C				C				-				(1) 海空区分「S: 海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A: 航空」の場合は入力不可
168	*	UN No.	UNN	n	4			C				C				-				
169	*	PKG GROUP	PKG	an	1			C				C				-				
170	*	EMERGENCY CONTACT	EMR	an	105			C				C				-				
171	*	記事 (1~10)	NTE	j	140			C				C				-				