

業務名（業務コード）			メール型宛先管理登録（UOM）																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件											
1		入力共通項目		an	398			M											
2		入力元メール種別	NMS	an	1			M											M：メール E：E D I F A C T
3		利用者 I D	RID	an	8			M										利用者コード（5桁）＋識別番号（3桁）	入力者の利用者 I Dを入力
4		出力情報コード	SCD	an	7			M										出力情報コード	（1）処理結果通知電文の場合の入力例 * S E D A * S E D A 0 1 （2）処理結果通知電文以外の場合の入力例（6桁指定） S A D 0 0 1 （3）全ての帳票電文（ただし、出力情報コード単位の登録がある場合は、当該電文を除く）を対象にする場合の入力例 8 8 8 8 8 8 （4）全ての出力情報コード（ただし、出力情報コード単位の登録がある場合は、当該電文を除く。また、8 8 8 8 8 8の登録がある場合は、帳票電文を除く）を対象にする場合の入力例 9 9 9 9 9 9
5		メールボックス I D・出力端末名（変更後）	NMI	an	8			C											（1）削除要否がスペースの場合、入力者のメールボックス I D（8桁）または出力端末名（6桁）のいずれかを入力 （2）出力端末名（6桁）を入力する場合は、パッケージソフト（インタラクティブ／n e t N A C C S）にかかる端末名であること （3）出力情報コードが「8 8 8 8 8 8」の場合、メールボックス I D（8桁）は入力不可 （4）出力情報コードが「9 9 9 9 9 9」の場合、出力端末名（6桁）は入力不可 （5）削除要否が「D」の場合、入力不要
6		出力先種別（変更後）	SYU	an	1			C											（1）削除要否がスペースの場合、以下を入力 ・メールボックス I D（8桁）を入力した場合 M：メール E：E D I F A C T ・出力端末名（6桁）を入力した場合 I：パッケージソフト（インタラクティブ／n e t N A C C S） （2）削除要否が「D」の場合、入力不要
7		出力端末名設定時、追加出力先メールボックス I D（変更後）	AMI	an	8			C											（1）メールボックス I D・出力端末名に出力端末名が設定されている場合のみ、入力可 （2）削除要否に「D」の入力がある場合は入力不要
8		削除要否	DEL	an	1			C											D：削除する スペース：削除しない