

出力情報名(出力情報コード)				輸入貨物搬出入データ（SBS1400）															
項番	セル	項目名	属性	桁	列線	行線	条件								コード	出力条件／形式			
							データ無				データ有								
1	A	1 出力共通項目	an	398			M				M								
2	A	2 処理対象年月日	n	8			M				M								
3	B	2 データ有無識別	an	1			M				M						データ有無の識別を出力 1：有 0：無		
4	C	2 保税地域コード	an	5			M				M				保税地域コード		保税地域コードを出力		
5	A	3 「輸入貨物搬出入データ」	j	20			M				M								
6	A	4 「搬入日」	j	6							M								
7	B	4 「搬入時刻」	j	8							M								
8	C	4 「搬出日」	j	6							M								
9	D	4 「搬出時刻」	j	8							M								
10	E	4 「搬出取消日」	j	10							C								
11	F	4 「貨物管理番号」	j	12							C								
12	G	4 「船舶」	j	4							M								
13	H	4 「船舶名」	j	6							M								
14	I	4 「入港日」	j	6							M								
15	J	4 「品名」	j	4							M								
16	K	4 「個数」	j	4							M								
17	L	4 「個数単位」	j	8							M								
18	M	4 「重量」	j	4							M								
19	N	4 「重量単位」	j	8							M								
20	O	4 「容積」	j	4							M								
21	P	4 「容積単位」	j	8							M								
22	Q	4 「記号番号」	j	8							M								
23	R	4 「保税運送承認番号等」	j	18							M								
24	S	4 「仕分親貨物管理番号」	j	18							M								
25	T	4 「仕分親仕分数」	j	12							M								
26	U	4 「通関業者」	j	8							M								
27	V	4 「荷受人コード」	j	12							M								
28	W	4 「荷受人名」	j	8							C								
29	X	4 「搬出区分」	j	8							C								
30	Y	4 「許可番号」	j	8							M								
31	Z	4 「許可日」	j	6							M								

出力情報名(出力情報コード)				輸入貨物搬出入データ (SBS1400)															
項番	セル		項目名	属性	桁	列繰	行繰	条件								コード	出力条件／形式		
								データ無				データ有							
32	AA	4	「搬出先」	j	6								M						
33	AB	4	「蔵入承認済貨物表示」	j	18								M						
34	A	5	搬入年月日	n	8		M						M						初期搬入された貨物の搬入年月日を出力
35	B	5	搬入時刻	an	5		*						C						(1) 初期搬入された貨物の搬入時刻を出力 (2) アポストロフィ付加対象項目
36	C	5	搬出年月日	n	8		*						C						(1) 全量搬出の場合は、搬出年月日を出力 (2) 船積情報登録の場合は、船積年月日を出力 (3) 貨物管理ありで蔵入承認済貨物の搬入確認の場合は、スペースを出力 (4) 貨物管理ありで運送を伴わない蔵入承認の場合は、スペースを出力 (5) 積戻貨物情報登録の場合は、業務実施年月日を出力
37	D	5	搬出時刻	an	5		*						C						(1) 全量搬出された貨物の搬出時刻を出力 (2) アポストロフィ付加対象項目 (3) 貨物管理ありで蔵入承認済貨物の搬入確認の場合は、スペースを出力 (4) 貨物管理ありで運送を伴わない蔵入承認の場合は、スペースを出力 (5) 積戻貨物情報登録の場合は、業務実施時刻を出力
38	E	5	搬出取消年月日	n	8		*						M						(1) 搬出取消しの場合は、貨物の搬出取消年月日を出力 (2) 搬出取消し以外の場合は、「00000000」を出力 (3) 積戻貨物情報登録の削除の場合は、削除実施年月日を出力
39	F	5	貨物管理番号	an	36		*						M						(1) B／L (C T－B／L) 番号または輸出管理番号を出力 (2) アポストロフィ付加対象項目
40	G	5	船舶コード	an	9		*						C				コールサイン		船舶コードを出力
41	H	5	船舶名	an	37		*						C						(1) 船舶名を出力 (2) ダブルコーテーション付加対象項目
42	I	5	入港年月日	n	8		*						C						入港年月日を出力
43	J	5	品名	an	72		*						M						(1) 品名を出力 (2) ダブルコーテーション付加対象項目
44	K	5	個数	n	8		*						M						(1) 搬出確認の場合は、搬出された貨物の個数を出力 (2) 搬出取消しの場合は、取消しされた貨物の個数を出力 (3) 搬入確認の場合は、搬入された貨物の個数を出力 (4) 積戻貨物情報登録の場合は、蔵置されている貨物の個数を出力
45	L	5	個数単位コード	an	3		*						M				包装種類コード (UN／ECE 勧告第21号・英字)		(1) 搬出確認の場合は、搬出された貨物の個数単位を出力 (2) 搬出取消しの場合は、取消しされた貨物の個数単位を出力 (3) 搬入確認の場合は、搬入された貨物の個数単位を出力 (4) 積戻貨物情報登録の場合は、蔵置されている貨物の個数単位を出力
46	M	5	重量	n	10		*						M						(1) 搬出確認の場合は、搬出された貨物の総重量を出力 (2) 搬出取消しの場合は、取消しされた貨物の総重量を出力 (3) 搬入確認の場合は、搬入された貨物の総重量を出力 (4) 積戻貨物情報登録の場合は、蔵置されている貨物の総重量を出力 (5) 整数部6桁、小数部3桁で出力
47	N	5	重量単位コード	an	3		*						M				数量単位コード (UN／ECE 勧告第20号・英字)		(1) 搬出確認の場合は、搬出された貨物の重量単位を出力 (2) 搬出取消しの場合は、取消しされた貨物の重量単位を出力 (3) 搬入確認の場合は、搬入された貨物の重量単位を出力 (4) 積戻貨物情報登録の場合は、蔵置されている貨物の重量単位を出力
48	O	5	容積	n	10		*						C						(1) 搬出確認の場合は、搬出された貨物の容積を出力 (2) 搬出取消しの場合は、取消しされた貨物の容積を出力 (3) 搬入確認の場合は、搬入された貨物の容積を出力 (4) 積戻貨物情報登録の場合は、蔵置されている貨物の容積を出力 (5) 整数部6桁、小数部3桁で出力
49	P	5	容積単位コード	an	3		*						M				数量単位コード (UN／ECE 勧告第20号・英字)		(1) 搬出確認の場合は、搬出された貨物の容積単位を出力 (2) 搬出取消しの場合は、取消しされた貨物の容積単位を出力 (3) 搬入確認の場合は、搬入された貨物の容積単位を出力 (4) 積戻貨物情報登録の場合は、蔵置されている貨物の容積単位を出力
50	Q	5	記号番号	an	142		*						M						(1) 記号番号を出力 (2) ダブルコーテーション付加対象項目

出力情報名(出力情報コード)				輸入貨物搬出入データ (SBS1400)															
項番	セル		項目名	属性	桁	列繰	行繰	条件								コード	出力条件／形式		
								データ無				データ有							
51	R	5	保税運送承認番号等	an	31		*						C				(1) 保税運送(包括に係る個別運送、特定保税運送を含む)で搬入された場合は、保税運送承認番号等を入力 (2) アポストロフィ付加対象項目		
52	S	5	仕分親貨物管理番号	an	36		*						C				(1) 仕分子の場合は、仕分親の貨物管理番号を入力 (2) 仕分子でない場合は、スペースを入力 (3) アポストロフィ付加対象項目		
53	T	5	仕分親の仕分数	n	2		*						M				(1) 仕分子の場合は、仕分親の仕分数を入力 (2) 仕分子でない場合は、「0」を入力		
54	U	5	通関業者コード	an	5		*						C			利用者コード	(1) 通関業者コードが登録されている場合に入力 (2) 通関業者コードが登録されていない場合は、スペースを入力		
55	V	5	荷受人コード	an	18		*						C			輸出入者コード 法人番号	(1) 荷受人コードが登録されている場合に入力 (2) 荷受人コードが登録されていない場合は、スペースを入力 (3) アポストロフィ付加対象項目		
56	W	5	荷受人名	an	177		*						C				(1) 荷受人名が登録されている場合に入力 (2) 荷受人名が登録されていない場合は、スペースを入力 (3) ダブルコーテーション付加対象項目		
57	X	5	搬出区分コード	an	3		*						C			税関手続コード	(1) 搬出区分をコードで入力 (2) 到着即時輸入申告扱いによる許可等の場合は、末尾1桁に「U」を入力 (3) 貨物到着前輸入申告扱いによる許可等の場合は、末尾1桁に「J」を入力 (4) 積戻貨物情報登録の場合は、「RCR」を入力		
58	Y	5	許可承認等番号	an	11		*						C				(1) 「搬出区分コード」に対応する許可承認等番号が登録されている場合に入力 (2) 許可承認等番号が登録されていない場合は、スペースを入力		
59	Z	5	許可承認等年月日	n	8		*						C				「搬出区分コード」に対応する許可承認等年月日を入力 ※PAK03業務の場合は入力された許可・承認等年月日を入力		
60	AA	5	搬出先	an	9		*						C			保税地域コード コールサイン	保税運送等で搬出された場合は、その搬出先のコードを入力		
61	AB	5	蔵入承認済貨物表示	an	1		*						C				蔵入承認済貨物の場合は、「1」を入力		