業務名（業務コード）　混載貨物事前情報登録（ＳＫＡ）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件																				コード	入力条件/形式
								貨物情報の自動登録を行わない場合					貨物情報の自動登録を行う場合																	
1		入力共通項目		an	398			M					M																
2		マスターＢ／Ｌ番号（最上位）	MBL	an	35			M					M																（１）先頭４桁は、船会社コード（ＮＡＣＣＳ用船会社コード）であること （２）５桁以上であること （３）カンマ入力がないこと
3		貨物情報自動登録要否	KTF	an	1			X					M																貨物情報の自動登録を行う場合に入力 １：貨物情報の自動登録を行う
4		関連付けマスターＢ／Ｌ番号	OBL	an	35			X					C																（１）親Ｂ／Ｌ（本欄）と子Ｂ／Ｌ（ハウスＢ／Ｌ・混載子Ｂ／Ｌ番号）の関連付けを行う場合に、必須入力 （２）カンマ入力がないこと
5		保税地域等コード	PLC	an	5			C					C															保税地域コード	（１）関連付けマスターＢ／Ｌ番号を入力した場合は、必須入力
6		申告予定先官署コード	CHC	an	2			M					M															税関官署コード	
7		通知先（申告予定者）コード	ICC	an	5			C					C															利用者コード	混載貨物事前情報登録完了通知の出力先利用者を入力
8	20	ハウスＢ／Ｌ・混載子Ｂ／Ｌ番号	CBL	an	35			M					M																（１）先頭４桁は、ハウスＢ／Ｌ用として使用可能なコードであること （２）５桁以上であること （３）カンマ入力がないこと
9	*	品名	CMD	an	350			M					M																
10	*	最終仕向地コード	DST	an	5			C					C															国連ＬＯＣＯＤＥ	
11	*	最終仕向地名	DSN	an	20			C					C																最終仕向地コードを入力した場合で、最終仕向地コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力
12	*	荷渡地コード	DLP	an	5			C					C															国連ＬＯＣＯＤＥ	
13	*	荷渡地名	DLN	an	20			C					C																荷渡地コードを入力した場合で、荷渡地コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力
14	*	販売者コード	SHS	an	17			C					C															輸出入者コード 法人番号	
15	*	販売者名	SHN	an	70			F					F																（１）販売者が無符号の場合は必須入力 （２）販売者コードを入力した場合で、販売者コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力
16	*	販売者住所（連続入力）	SHA	an	175			C					C																（１）販売者が無符号の場合は、本欄または分割された販売者住所のいずれかを入力 （２）販売者コードを入力した場合で、販売者コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または分割された販売者住所のいずれかを入力 （３）分割された販売者住所に入力がある場合は入力不可
17	*	販売者住所１／４	SH1	an	70			C					C																（１）販売者が無符号の場合は、本欄または販売者住所（連続入力）のいずれかを入力 （２）販売者コードを入力した場合で、販売者コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または販売者住所（連続入力）のいずれかを入力 （３）システムに登録されている住所１／４と異なる場合は入力 （４）販売者住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可
18	*	販売者住所２／４	SH2	an	35			C					C																（１）販売者が無符号の場合は、本欄または販売者住所（連続入力）のいずれかを入力 （２）販売者コードを入力した場合で、販売者コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または販売者住所（連続入力）のいずれかを入力 （３）システムに登録されている住所２／４と異なる場合は入力 （４）販売者住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可
19	*	販売者住所３／４	SH3	an	35			C					C																（１）販売者が無符号の場合は、本欄または販売者住所（連続入力）のいずれかを入力 （２）販売者コードを入力した場合で、販売者コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または販売者住所（連続入力）のいずれかを入力 （３）システムに登録されている住所３／４と異なる場合は入力 （４）販売者住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可
20	*	販売者住所４／４	SH4	an	35			C					C																（１）販売者が無符号の場合は入力 （２）販売者コードを入力した場合で、販売者コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は入力 （３）システムに登録されている住所４／４と異なる場合は入力 （４）販売者住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可
21	*	販売者郵便番号	SHP	an	9			C					C																（１）販売者が無符号の場合は入力 （２）販売者コードを入力した場合で、販売者コードに対する郵便番号がシステムに登録されていない場合は入力 （３）システムに登録されている郵便番号と異なる場合は入力
22	*	販売者国名コード	SHC	an	2			C					C															国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	（１）販売者が無符号の場合は入力 （２）販売者コードを入力した場合で、販売者コードに対する国（地域）名がシステムに登録されていない場合は入力 （３）システムに登録されている国（地域）名と異なる場合は入力 （４）「ＺＸ」、「ＺＹ」および「ＺＺ」は入力不可
23	*	販売者電話番号	SHT	an	14			C					C																（１）販売者が無符号の場合は入力 （２）販売者コードを入力した場合で、販売者コードに対する電話番号がシステムに登録されていない場合は入力 （３）システムに登録されている電話番号と異なる場合は入力 （＊）電話番号は、区切り符号を入力せず、数字のみで市外局番から入力すること
24	*	依頼受託者（フォワーダー等）コード	CLS	an	17			C					C															輸出入者コード 法人番号	
25	*	依頼受託者（フォワーダー等）名	CLN	an	70			C					C																（１）依頼受託者（フォワーダー等）コードを入力した場合で、依頼受託者（フォワーダー等）コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力

貨物情報の登録に係る内部処理の入力項目
（項番、項目名、桁はＮＶＣ０１業務と対応）

項番	項目名	桁	備考
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
3	マスターＢ／Ｌ・混載親Ｂ／Ｌ番号	35	
4	保税地域等コード	5	ＳＫＡ業務で関連付けマスターＢ／Ｌ番号を入力した場合のみ、保税地域等コードを内部処理の入力項目に引き継ぐ
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
6	ハウスＢ／Ｌ・混載子Ｂ／Ｌ番号	35	
7	品名	350	
8	最終仕向地コード	5	
9	最終仕向地名	20	
10	荷渡地コード	5	
11	荷渡地名	20	
12	荷送人コード	17	
13	荷送人名	70	
14	荷送人住所（連続入力）	175	
15	荷送人住所１／４（Street and number/P.O.Box）	70	
16	荷送人住所２／４（Street and number/P.O.Box）	35	
17	荷送人住所３／４（City name）	35	
18	荷送人住所４／４（Country sub-entity, name）	35	
19	荷送人郵便番号（Postcode identification）	9	
20	荷送人国名コード（Country, coded）	2	
21	荷送人電話番号	14	
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		

業務名（業務コード）	混載貨物事前情報登録（ＳＫＡ）

貨物情報の登録に係る内部処理の入力項目
（項番、項目名、桁はＮＶＣ０１業務と対応）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件：貨物情報の自動登録を行わない場合	条件：貨物情報の自動登録を行う場合	条件	条件	コード	入力条件/形式	項番	項目名	桁	備考
26	＊	依頼受託者（フォワーダー等）住所（連続入力）	CLA	an	175			C	C				（１）依頼受託者（フォワーダー等）が無符号の場合は、本欄または分割された依頼受託者（フォワーダー等）住所のいずれかを入力 （２）依頼受託者（フォワーダー等）コードを入力した場合で、依頼受託者（フォワーダー等）コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または分割された依頼受託者（フォワーダー等）住所のいずれかを入力 （３）分割された依頼受託者（フォワーダー等）住所に入力がある場合は入力不可	-	対応項目無し		
27	＊	依頼受託者（フォワーダー等）住所１／４	CL1	an	70			C	C				（１）依頼受託者（フォワーダー等）が無符号の場合は、本欄または依頼受託者（フォワーダー等）住所（連続入力）のいずれかを入力 （２）依頼受託者（フォワーダー等）コードを入力した場合で、依頼受託者（フォワーダー等）コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または依頼受託者（フォワーダー等）住所（連続入力）のいずれかを入力 （３）システムに登録されている住所１／４と異なる場合は入力 （４）依頼受託者（フォワーダー等）住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可	-	対応項目無し		
28	＊	依頼受託者（フォワーダー等）住所２／４	CL2	an	35			C	C				（１）依頼受託者（フォワーダー等）が無符号の場合は、本欄または依頼受託者（フォワーダー等）住所（連続入力）のいずれかを入力 （２）依頼受託者（フォワーダー等）コードを入力した場合で、依頼受託者（フォワーダー等）コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または依頼受託者（フォワーダー等）住所（連続入力）のいずれかを入力 （３）システムに登録されている住所２／４と異なる場合は入力 （４）依頼受託者（フォワーダー等）住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可	-	対応項目無し		
29	＊	依頼受託者（フォワーダー等）住所３／４	CL3	an	35			C	C				（１）依頼受託者（フォワーダー等）が無符号の場合は、本欄または依頼受託者（フォワーダー等）住所（連続入力）のいずれかを入力 （２）依頼受託者（フォワーダー等）コードを入力した場合で、依頼受託者（フォワーダー等）コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または依頼受託者（フォワーダー等）住所（連続入力）のいずれかを入力 （３）システムに登録されている住所３／４と異なる場合は入力 （４）依頼受託者（フォワーダー等）住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可	-	対応項目無し		
30	＊	依頼受託者（フォワーダー等）住所４／４	CL4	an	35			C	C				（１）依頼受託者（フォワーダー等）が無符号の場合は入力 （２）依頼受託者（フォワーダー等）コードを入力した場合で、依頼受託者（フォワーダー等）コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は入力 （３）システムに登録されている住所４／４と異なる場合は入力 （４）依頼受託者（フォワーダー等）住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可	-	対応項目無し		
31	＊	依頼受託者（フォワーダー等）郵便番号	CLP	an	9			C	C				（１）依頼受託者（フォワーダー等）が無符号の場合は入力 （２）依頼受託者（フォワーダー等）コードを入力した場合で、依頼受託者（フォワーダー等）コードに対する郵便番号がシステムに登録されていない場合は入力 （３）システムに登録されている郵便番号と異なる場合は入力	-	対応項目無し		
32	＊	依頼受託者（フォワーダー等）国名コード	CLC	an	2			C	C			国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	（１）依頼受託者（フォワーダー等）が無符号の場合は入力 （２）依頼受託者（フォワーダー等）コードを入力した場合で、依頼受託者（フォワーダー等）コードに対する国（地域）名がシステムに登録されていない場合は入力 （３）システムに登録されている国（地域）名と異なる場合は入力 （４）「ＺＸ」、「ＺＹ」および「ＺＺ」は入力不可	-	対応項目無し		
33	＊	依頼受託者（フォワーダー等）電話番号	CLT	an	14			C	C				（１）依頼受託者（フォワーダー等）が無符号の場合は入力 （２）依頼受託者（フォワーダー等）コードを入力した場合で、依頼受託者（フォワーダー等）コードに対する電話番号がシステムに登録されていない場合は入力 （３）システムに登録されている電話番号と異なる場合は入力 （＊）電話番号は、区切り符号を入力せず、数字のみで市	-	対応項目無し		
34	＊	荷受人コード	CNS	an	17			C	C			輸出入者コード 法人番号		22	荷受人コード	17	
35	＊	荷受人名	CNN	an	70			F	F				（１）荷受人が無符号の場合は必須入力 （２）荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力	23	荷受人名	70	
36	＊	荷受人住所（連続入力）	CNA	an	175			C	C				（１）荷受人が無符号の場合は、本欄または分割された荷受人住所のいずれかを必須入力 （２）荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または分割された荷受人住所のいずれかを必須入力 （３）分割された荷受人住所に入力がある場合は入力不可	24	荷受人住所（連続入力）	175	
37	＊	荷受人住所１／４	CN1	an	70			C	C				（１）荷受人が無符号の場合は、本欄または荷受人住所（連続入力）のいずれかを必須入力 （２）荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷受人住所（連続入力）のいずれかを必須入力 （３）システムに登録されている住所１／４と異なる場合は入力 （４）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可	25	荷受人住所１／４（Street and number/P.O.Box）	70	
38	＊	荷受人住所２／４	CN2	an	35			C	C				（１）荷受人が無符号の場合は、本欄または荷受人住所（連続入力）のいずれかを必須入力 （２）荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷受人住所（連続入力）のいずれかを必須入力 （３）システムに登録されている住所２／４と異なる場合は入力 （４）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可	26	荷受人住所２／４（Street and number/P.O.Box）	35	

業務名（業務コード）			混載貨物事前情報登録（ＳＫＡ）																											貨物情報の登録に係る内部処理の入力項目（項番、項目名、桁はＮＶＣ０１業務と対応）			
									条件																								
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	貨物情報の自動登録を行わない場合					貨物情報の自動登録を行う場合																	コード	入力条件/形式	項番	項目名	桁	備考
39	*	荷受人住所３／４	CN3	an	35			C					C																	（１）荷受人が無符号の場合は、本欄または荷受人住所（連続入力）のいずれかを必須入力 （２）荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷受人住所（連続入力）のいずれかを必須入力 （３）システムに登録されている住所３／４と異なる場合は入力 （４）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可	27	荷受人住所３／４（City name）	35	
40	*	荷受人住所４／４	CN4	an	35			C					C																	（１）荷受人が無符号の場合は入力 （２）荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は入力 （３）システムに登録されている住所４／４と異なる場合は入力 （４）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可	28	荷受人住所４／４（Country sub-entity, name）	35	
41	*	荷受人郵便番号	CNP	an	9			C					C																	（１）荷受人が無符号の場合は入力 （２）荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する郵便番号がシステムに登録されていない場合は入力 （３）システムに登録されている郵便番号と異なる場合は入力	29	荷受人郵便番号（Postcode identification）	9	
42	*	荷受人国名コード	CNC	an	2			C					C																国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	（１）荷受人が無符号の場合は入力 （２）荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する国（地域）名がシステムに登録されていない場合は入力 （３）システムに登録されている国（地域）名と異なる場合は入力 （４）「ＺＸｉ」、「ＺＹ」および「ＺＺ」は入力不可	30	荷受人国名コード（Country, coded）	2	
43	*	荷受人電話番号	CTL	an	14			C					C																	（１）荷受人が無符号の場合は入力 （２）荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する電話番号がシステムに登録されていない場合は入力 （３）システムに登録されている電話番号と異なる場合は入力 （＊）電話番号は、区切り符号を入力せず、数字のみで市外局番から入力すること	31	荷受人電話番号	14	
44	*	着荷通知先コード	NS_	an	17	2		C					C																	輸出入者コード法人番号		32	着荷通知先コード	17	
45	*	着荷通知先名	NN_	an	70	*		C					C																		（１）貨物情報の自動登録を行わない場合で、着荷通知先が無符号の場合は入力 （２）貨物情報の自動登録を行わない場合、かつ、着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力 （３）貨物情報の自動登録を行う場合で、着荷通知先が無符号の場合は必須入力（１欄以上） （４）貨物情報の自動登録を行う場合、かつ、着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力（１欄以上）	33	着荷通知先名	70	
46	*	着荷通知先住所（連続入力）	NA_	an	175	*		C					C																		（１）着荷通知先が無符号の場合は、本欄または分割された着荷通知先住所のいずれかを入力 （２）着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または分割された着荷通知先住所のいずれかを入力 （３）分割された着荷通知先住所に入力がある場合は入力不可	34	着荷通知先住所（連続入力）	175	
47	*	着荷通知先住所１／４	NE_	an	70	*		C					C																		（１）着荷通知先が無符号の場合は、本欄または着荷通知先住所（連続入力）のいずれかを入力 （２）着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または着荷通知先住所（連続入力）のいずれかを入力 （３）システムに登録されている住所１／４と異なる場合は入力 （４）着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可	35	着荷通知先住所１／４（Street and number/P.O.Box）	70	
48	*	着荷通知先住所２／４	NF_	an	35	*		C					C																		（１）着荷通知先が無符号の場合は、本欄または着荷通知先住所（連続入力）のいずれかを入力 （２）着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または着荷通知先住所（連続入力）のいずれかを入力 （３）システムに登録されている住所２／４と異なる場合は入力 （４）着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可	36	着荷通知先住所２／４（Street and number/P.O.Box）	35	
49	*	着荷通知先住所３／４	NG_	an	35	*		C					C																		（１）着荷通知先が無符号の場合は、本欄または着荷通知先住所（連続入力）のいずれかを入力 （２）着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または着荷通知先住所（連続入力）のいずれかを入力 （３）システムに登録されている住所３／４と異なる場合は入力 （４）着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可	37	着荷通知先住所３／４（City name）	35	
50	*	着荷通知先住所４／４	NH_	an	35	*		C					C																		（１）着荷通知先が無符号の場合は入力 （２）着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は入力 （３）システムに登録されている住所４／４と異なる場合は入力 （４）着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は入力不可	38	着荷通知先住所４／４（Country sub-entity, name）	35	
51	*	着荷通知先郵便番号	NP_	an	9	*		C					C																		（１）着荷通知先が無符号の場合は入力 （２）着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する郵便番号がシステムに登録されていない場合は入力 （３）システムに登録されている郵便番号と異なる場合は入力	39	着荷通知先郵便番号（Postcode identification）	9	
52	*	着荷通知先国名コード	NC_	an	2	*		C					C																	国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	（１）着荷通知先が無符号の場合は入力 （２）着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する国（地域）名がシステムに登録されていない場合は入力 （３）システムに登録されている国（地域）名と異なる場合は入力 （４）「ＺＸｉ」、「ＺＹ」および「ＺＺ」は入力不可	40	着荷通知先国名コード（Country, coded）	2	
53	*	着荷通知先電話番号	NL_	an	14	*		C					C																		（１）着荷通知先が無符号の場合は入力 （２）着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する電話番号がシステムに登録されていない場合は入力 （３）システムに登録されている電話番号と異なる場合は入力 （＊）電話番号は、区切り符号を入力せず、数字のみで市外局番から入力すること	41	着荷通知先電話番号	14	
54	*	荷受人・運送場所識別	UNS	an	1			M					M																		１：貨物に係る運送契約において、輸入許可後の運送先が定められていない場合、または定められているが荷受人の住所と同じ場所である場合 ２：上記１以外の場合	－	対応項目無し		
55	*	運送場所の所在地（郵便番号）	UNY	an	7			C					C																		（１）荷受人・運送場所識別に「１」を入力した場合は入力不可 （２）荷受人・運送場所識別に「２」を入力した場合は入力	－	対応項目無し		
56	*	運送場所の所在地１（都道府県名）	UNA	an	15			C					C																		（１）荷受人・運送場所識別に「１」を入力した場合は入力不可 （２）荷受人・運送場所識別に「２」を入力した場合は、本欄または運送場所の所在地（連続入力）のいずれかを必須入力	－	対応項目無し		
57	*	運送場所の所在地２（市区町村（行政区名））	UN2	an	35			C					C																		（１）荷受人・運送場所識別に「１」を入力した場合は入力不可 （２）荷受人・運送場所識別に「２」を入力した場合は、本欄または運送場所の所在地（連続入力）のいずれかを必須入力	－	対応項目無し		
58	*	運送場所の所在地３（町域名・番地）	UN3	an	35			C					C																		（１）荷受人・運送場所識別に「１」を入力した場合は入力不可 （２）荷受人・運送場所識別に「２」を入力した場合は、本欄または運送場所の所在地（連続入力）のいずれかを必須入力	－	対応項目無し		

業務名（業務コード）　混載貨物事前情報登録（ＳＫＡ）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件																		コード	入力条件/形式
								貨物情報の自動登録を行わない場合					貨物情報の自動登録を行う場合															
59	*	運送場所の所在地４（ビル名ほか）	UN4	an	70			C					C														（１）荷受人・運送場所識別に「１」を入力した場合は入力不可 （２）荷受人・運送場所識別に「２」を入力した場合は、本欄または運送場所の所在地（連続入力）のいずれかを入力
60	*	運送場所の所在地（連続入力）	UAD	an	105			C					C														（１）荷受人・運送場所識別に「１」を入力した場合は入力不可 （２）荷受人・運送場所識別に「２」を入力した場合は、本欄または分割された運送場所の所在地のいずれかを必須入力
61	*	名称等識別	UNM	an	1			C					C														（１）荷受人・運送場所識別に「１」を入力した場合は入力不可 （２）荷受人・運送場所識別に「２」を入力した場合は、以下を必須入力 １：運送場所の名称等に「運送先の場所の名称」を入力する場合 ２：運送場所の名称等に「貨物の引渡しを受ける者の氏名又は名称」を入力する場合
62	*	運送場所の名称等	UNN	an	70			C					C														（１）荷受人・運送場所識別に「１」を入力した場合は入力不可 （２）荷受人・運送場所識別に「２」を入力した場合は必須入力
63	*	運送場所の電話番号	UNT	an	11			C					C														（１）荷受人・運送場所識別に「１」を入力した場合は入力不可 （２）荷受人・運送場所識別に「２」を入力した場合は入力
64	*	（予備）	TKS	an	1			－					－														使用しない
65	*	プラットフォーム等コード	PFC	an	6			M					M													プラットフォームコード	
66	*	プラットフォーム名等	PFN	an	70			F					F														プラットフォーム等コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力
67	*	代表品目番号	HSN	an	6			C					C													ＨＳコード（６桁または４桁）	
68	*	記号番号	MRK	an	140			C					M														
69	*	個数	PCS	n	8			M					M														（１）小数点以下は入力不可 （２）個数の表現できない貨物については「１」を入力
70	*	個数単位コード	PUT	an	3			M					M													包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	
71	*	総重量	GWT	n	10			M					M														整数部６桁、小数部３桁
72	*	重量単位コード	WU1	an	3			M					M													数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド
73	*	ネット重量	NWT	n	10			M					M														整数部６桁、小数部３桁
74	*	重量単位コード	WU2	an	3			M					M													数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド
75	*	容積	VOL	n	10			C					C														整数部６桁、小数部３桁
76	*	容積単位コード	VUT	an	3				M					M												数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）
77	*	原産国コード	ORG	an	2			M					M													国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	
78	*	特殊貨物コード	SPC	an	3			C					C													特殊貨物コード	特殊貨物の場合にその種類をコードで入力
79	*	海上運賃（フレート）	FRT	n	18			C					C														（１）海上運賃通貨種別コードが「ＪＰＹ」以外の場合は、小数点以下第２位まで入力可 （２）海上運賃通貨種別コードが「ＪＰＹ」の場合は、小数点以下入力不可
80	*	海上運賃通貨種別コード	RTE	an	3				M					M												通貨コード（ＩＳＯ４２１７・英字）	
81	*	記事	NTE	j	140			C					C														
82	*	入港（予定）年月日	ETA	n	8			M					M														
83	*	船卸港コード	LSP	an	5			M					M													国連ＬＯＣＯＤＥ	
84	*	積出地コード	PSC	an	5			M					M													国連ＬＯＣＯＤＥ	
85	*	積出地名	PSN	an	20			F					F														積出地コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力
86	*	集荷都市コード	OCT	an	5			M					M													国連ＬＯＣＯＤＥ	
87	*	集荷都市名	OCN	an	20			F					F														集荷都市コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力
88	*	項目１	S01	an	175			C					C														
89	*	項目２	S02	an	175			C					C														
90	*	項目３	S03	an	70			C					C														
91	*	項目４	S04	an	70			C					C														
92	*	項目５	S05	an	20			C					C														
93	*	項目６	S06	an	20			C					C														
94	*	項目７	S07	an	5			C					C														
95	*	項目８	S08	an	5			C					C														
96	*	項目９	S09	an	5			C					C														

貨物情報の登録に係る内部処理の入力項目
（項番、項目名、桁はＮＶＣ０１業務と対応）

項番	項目名	桁	備考
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
42	代表品目番号	6	
43	記号番号	140	
44	個数	8	
45	個数単位コード	3	
46	総重量	10	
47	重量単位コード	3	
48	ネット重量	10	
49	重量単位コード	3	
50	容積	10	
51	容積単位コード	3	
52	原産国コード	2	
53	特殊貨物コード	3	
54	海上運賃（フレート）	18	
55	海上運賃通貨種別コード	3	
67	記事	140	
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		
－	対応項目無し		

業務名（業務コード）			混載貨物事前情報登録（ＳＫＡ）											貨物情報の登録に係る内部処理の入力項目 （項番、項目名、桁はＮＶＣ０１業務と対応）			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件				コード	入力条件/形式	項番	項目名	桁	備考
								貨物情報の自動登録を行わない場合	貨物情報の自動登録を行う場合								
97	＊	項目１０	S10	an	5			C	C					－	対応項目無し		