

業務名（業務コード）			システム外CY搬入確認（コンテナ単位）（CYB）																		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	入力条件/形式		
1		入力共通項目		an	398			M													
2		コンテナ番号	CNO	an	12			M												左詰めで入力	
3		搬入年月日	DTM	n	8			M												下記の範囲内のみ入力可 前年同月日<搬入年月日≤システム日	
4		搬入時刻	TIM	n	4			C													
5		シール番号	SL_	an	15	6		C													
6		コンテナサイズコード	SIZ	an	2			M										コンテナサイズコード (ISO6346)			
7		コンテナタイプコード	TYP	an	2			M										コンテナ形式コード (ISO6346)			
8		荷渡形態コード	DLV	an	2			C												51：CY荷渡 52：CFS荷渡 53：DOOR荷渡	
9		コンテナ所有形態コード	COW	an	3			C										UN/EDIFACTコード (8077)		1：Shipper supplied 2：Carrier supplied 3：Consolidator supplied 4：Deconsolidator supplied 5：Third party supplied	
10		バンニング形態コード	VAN	an	3			C										UN/EDIFACTコード (7273)		1：Carrier loads 4：Shipper loads 16：Consignee loads	
11		コンテナ条約適用識別	CTR	an	1			M												1：コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第8条（国産コンテナ等の特例）に該当しない場合 2：コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第8条（国産コンテナ等の特例）に該当する場合 3：コンテナ条約適用外のコンテナの場合	
12		事故税関通知識別コード	DCH	an	1			C												Z：税関への通知を要する場合 M：税関への通知を要しない場合	
13		事故コード	DM_	an	5	5		M										事故コード		事故がある場合に事故コードを必須入力	
14	100	B／L番号	BLN	an	35			M												（1）海上貨物の場合は、先頭4桁は船会社コード（NACCS用船会社コード）であること （2）その他B／L番号が不明等の場合は、先頭4桁に「OTH0（ゼロ）」と入力し、その後に別途定める規定により入力 （3）5桁以上であること （4）カンマ入力がないこと	
15	*	保税運送承認番号	OLT	an	11			M												（1）保税運送承認番号等を入力 （2）カンマ入力がないこと	
16	*	船舶コード	SEN	an	9			M										コールサイン		船舶コードがシステムに登録されていない場合は、「9999」を入力	
17	*	積載船名	SNM	an	35			C												船舶コードが「9999」の場合で、海上貨物の場合は積載船名を必須入力	
18	*	仮陸揚識別	KRR	an	3			C										UN/EDIFACTコード (7365)		28：仮陸揚貨物	
19	*	船卸港コード	DPR	an	5			M										国連LOCODE		（1）当該貨物の船卸港（仮陸揚貨物の場合は仮陸揚港）をコードで入力 （2）船卸港が不明の場合は、別途定める規定により入力	
20	*	入港年月日	IDT	n	8			M												入港年月日が不明の場合は、別途定める規定により入力	
21	*	原産地コード	ORG	an	2			C										国連LOCODE (国名2桁)			
22	*	積出地コード	LPR	an	5			M										国連LOCODE		積出地コードが不明の場合は、別途定める規定により入力	
23	*	荷受人コード	CNS	an	17			C										輸出入者コード 法人番号		（1）輸入貨物の場合に輸入者コードを入力 （2）未通関積戻し貨物の場合に輸出者コードを入力	
24	*	荷受人名	CNN	an	175			C												荷受人コードに入力がない場合または、国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合は必須入力	

業務名（業務コード）			システム外CY搬入確認（コンテナ単位）（CYB）																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	入力条件/形式
25	*	荷受人住所（連続入力）	CNA	an	105			C											（１）荷受人が無符号である場合は荷受人の住所を入力 （２）分割された荷受人住所欄に入力がある場合は、入力不可
26	*	荷受人住所１／４ （Street and number/P. O. Box）	CH1	an	70			C											（１）荷受人が無符号である場合は荷受人住所１／４（Street and number/P. O. Box）を入力 （２）システムに登録されている住所１／４（Street and number/P. O. Box）と異なる場合は入力 （３）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可
27	*	荷受人住所２／４ （Street and number/P. O. Box）	CH2	an	35			C											（１）荷受人が無符号である場合は荷受人住所２／４（Street and number/P. O. Box）を入力 （２）システムに登録されている住所２／４（Street and number/P. O. Box）と異なる場合は入力 （３）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可
28	*	荷受人住所３／４ （City name）	CH3	an	35			C											（１）荷受人が無符号である場合は荷受人住所３／４（City name）を入力 （２）システムに登録されている住所３／４（City name）と異なる場合は入力 （３）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可
29	*	荷受人住所４／４ （Country sub-entity, name）	CH4	an	35			C											（１）荷受人が無符号である場合は荷受人住所４／４（Country sub-entity, name）を入力 （２）システムに登録されている住所４／４（Country sub-entity, name）と異なる場合は入力 （３）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可
30	*	荷受人郵便番号 （Postcode identification）	CHP	an	9			C											
31	*	荷受人国名コード （Country, coded）	CHC	an	2			C										国連LOCODE （国名２桁）	
32	*	荷受人電話番号	CTL	an	14			C											
33	*	品名	CMD	an	70			M											
34	*	代表品目番号	HSN	an	4			C										HSコード （４桁）	
35	*	記号番号	MRK	an	140			M											
36	*	到着個数	APS	n	8			M											（１）個数の表現できない貨物については「１」を入力 （２）小数点以下入力不可
37	*	個数単位コード	PUT	an	3			M										包装種類コード （UN／ECE勧告第２１号・英字）	個数の表現できない貨物については「NE△」を入力
38	*	総重量	GWT	n	10			M											整数部６桁、小数部３桁
39	*	重量単位コード	WUT	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勧告第２０号・英字）	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド
40	*	容積	VOL	n	10			C											整数部６桁、小数部３桁
41	*	容積単位コード	VUT	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勧告第２０号・英字）	MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー（木材）
42	*	危険貨物等コード	SPC	an	3			C										危険貨物等コード	コンテナに収容されている貨物が危険貨物の場合にその種類をコードで必須入力