

業務名（業務コード）			搬出確認登録（MAWB単位）（EXMO1）																					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件/形式			
								通常搬出				自社運送				トランスファー								
1		入力共通項目		an	398			M				M				M								
2		MAWB番号	MAB	an	20			M				M				M								MAWB番号を11桁以内で入力
3		LDR番号	LNO	an	7			C				C				C								スペースまたはシステムで払い出されたLDR番号であること
4		混載業	CDC	an	5			C				C				C					利用者コード			ジョイント混載貨物をジョイント業者ごとに搬出する場合は、混載業を入力
5		搬出先保税蔵置場																			保税地域コード			（1）システム外保税蔵置場へ搬出する場合は、「ZZZZZ」を入力 （2）搬出区分が「2」の場合は、「ZZZZZZ」の入力不可 （3）システム不参加展示場、特定輸出申告における自社施設または特定委託輸出申告におけるバスケット保税地域の入力は不可 （4）仮陸揚貨物の場合で、搬出元保税蔵置場が航空会社保税蔵置場の場合は、航空会社保税蔵置場または空港保税蔵置場以外の入力は不可
			SMW	an	5			M				M				M								
6		搬出元保税蔵置場	MHW	an	5			M				M				M					保税地域コード			
7		積込港	ADP	an	3			M				M				M					IATA空港コード			システム外積貨物で積込港が不明の場合は、「Z△△」を入力
8		トランスファーマニフェスト番号	TRM	an	9			C				C				M								入力者が航空会社、かつ搬出区分が「2」の場合は、トランスファーマニフェスト番号を必須入力
9		搬出区分																						（1）仮陸揚貨物の運送の場合は、搬出区分はスペースまたは「2」であること （2）空港保税蔵置場から空港域外の保税蔵置場への仮陸揚貨物の運送の場合は、搬出区分はスペースであること スペース：通常搬出 J：自社運送 2：トランスファー（他航空会社への移動）
			OSB	an	1			X				M				M								
10		時間外搬出表示	T00	an	1			C				C				C								O（オー）：時間外搬出
11		トラック番号	TRK	an	5			C				C				C								
12		請求先	SEI	an	5			C				C				C								（1）蔵置情報に出力する請求先を入力 （2）請求先が不明等の場合は、任意の体系で入力
13		強制表示	KYH	an	1			C				C				C								搬出先保税蔵置場が輸出貨物情報DBに登録されている航空会社と異なる場合は、「F」を入力
14	20	処理識別																						スペース：搬出確認 X：処理対象外 E：搬出処理終了（入力した欄までを処理対象とし、対象HAWB番号が残存している場合でも次画面の呼出しは行わない。ただし、入力欄が有効な先頭欄の場合は、該当欄は処理対象としない。）
			SHB	an	1			C				C				C								
15	*	HAWB番号	HAB	an	20			C				C				C								
16	*	搬出個数	OPS	n	6			C				C				C								