

業務名（業務コード）			本船・ふ中扱い承認申請変更（HFE）																							
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件												変更可／不可	コード	入力がない場合の補完項目	入力条件／形式			
1		入力共通項目		an	398			M										－								
2		申請先官署コード	CH	an	2			M										×	税関官署コード							
3		申請先部門コード	CHB	an	2			M										○	部門コード							
4		申請識別	SYU	an	1			M										×							1：輸入貨物の場合 2：輸出貨物の場合	
5		本船・ふ中扱い承認申請番号	HFN	an	11			M										－								
6		貨物管理番号	KMN	an	35			M										×							(1) 申請識別に「1」を入力した場合はB／L番号を入力 (2) 申請識別に「2」を入力した場合は輸出管理番号を入力	
7		輸出者・輸入者コード	PC	an	17			C										○	輸出入者コード 法人番号						先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する	
8		輸出者・輸入者名	PN	an	70			F										○		国内用輸出入者DB					システムから補完されない場合に入力	
9		郵便番号	PP	an	7			C										○		国内用輸出入者DB					(1) ハイフンを除いた7桁を入力 (2) システムから補完される郵便番号が、申告すべき住所の郵便番号と異なる場合に入力	
10		住所1（都道府県）	PA	an	15			F										○		国内用輸出入者DB					(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所が、申告すべき住所（都道府県）と異なる場合に入力	
11		住所2（市区町村〔行政区名〕）	PAS	an	35			F										○		国内用輸出入者DB					(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所が、申告すべき住所（市区町村〔行政区名〕）と異なる場合に入力	
12		住所3（町域名・番地）	PAC	an	35			F										○		国内用輸出入者DB					(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所が、申告すべき住所（町域名・番地）と異なる場合に入力	
13		住所4（ビル名ほか）	PAB	an	70			C										○		国内用輸出入者DB					(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所が、申告すべき住所（ビル名ほか）と異なる場合に入力 (3) 住所3（町域名・番地）欄で、住所を入力しきれない場合は当該項目に入力	
14		輸出者・輸入者電話番号	PT	an	11			F										○		国内用輸出入者DB					(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される電話番号が、申告すべき電話番号と異なる場合に入力	
15		税関事務管理人コード	ZJY	an	17			C										○	輸出入者コード 法人番号						(1) システムに登録されていない税関事務管理人の場合、入力不要 (2) 先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する (3) 法人番号を保有する者としてシステムに登録されている場合、輸出入者コードの入力は不可。法人番号を入力する。	
16		税関事務管理人受理番号	ZJJ	an	10			C										○							税関事務管理人名を指定する場合に入力	
17		税関事務管理人名	ZJN	an	70			F										○		国内用輸出入者DB（税関事務管理人コード）					国内用輸出入者DBに登録されていない税関事務管理人の場合、登録されている名称が無効の場合、または税関事務管理人がコード化されていない場合に、税関事務管理人の名称を入力	
18		代表品目番号	DTB	an	6			M										○							代表品目番号の先頭6桁を入力	
19		船卸港コード	FOC	an	5			M										○	国連LOCODE						(1) 申請識別に「1」を入力した場合は船卸（取）港をコードで入力 (2) 申請識別に「2」を入力した場合は最終仕向地をコードで入力	
20		船積港コード	FTC	an	5			M										○	国連LOCODE						(1) 申請識別に「1」を入力した場合は積出地をコードで入力 (2) 申請識別に「2」を入力した場合は積込港をコードで入力	
21		品名	HIN	an	40			M										○								
22		貨物個数	NO	n	8			M										○							(1) 小数点以下は入力不可 (2) 個数で表現できない場合は「1」を入力	
23		個数単位コード	NOT	an	3			M										○	包装種類コード （UN／ECE勧告第21号・英字）							
24		貨物重量（グロス）	GW	n	10			M										○							整数部6桁、小数部3桁以内で入力	
25		重量単位コード（グロス）	GWT	an	3			M										○	数量単位コード （UN／ECE勧告第20号・英字）							
26		記号番号	MRK	an	140			M										○								
27		積載（予定）船舶コード	VSC	an	9			M										○	コールサイン						コード化されていないコールサインの場合は、「9999」を入力	
28		積載（予定）船名	VSN	an	35			F										○		船舶DB					(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される積載（予定）船名が、申告すべき船名と異なる場合に入力	

