

業務名 (業務コード)		保税蔵置場在庫状況照会 (輸出) (IWH)																					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	入力条件/形式				
1		入力共通項目		an	398			M															
2		照会パターン番号	SPN	an	2			M															照会パターン番号を「01」～「09」の数字で入力
3		保税蔵置場	HWH	an	5			M														保税地域コード	(1) 入力者が税関以外の場合は、入力者が管理する保税蔵置場を入力 (2) システム不参加展示場は入力不可
4		重量指定	JSI	an	1			C															照会情報の重量指定を以下の記号で入力 スペースまたは* : 按分重量指定 B : 搬入重量指定
5		棟記号	TOU	an	1			C															棟単位に管理している保税蔵置場を照会する場合に入力
6		航空貨物代理店	AGT	an	5			C														利用者コード	(1) 航空貨物代理店単位に照会する場合は、航空貨物代理店を入力 (2) 照会パターン番号が「02」の場合は、必須入力 (3) 上記以外の照会パターン番号の場合は、入力不可
7		混載業	CDC	an	5			C														利用者コード	(1) 混載業単位に照会する場合は、混載業を入力 (2) 照会パターン番号が「03」の場合のみ入力可能 (3) 上記以外の照会パターン番号の場合は、入力不可
8		混載業利用者略称	CUR	an	3			C															(1) 利用者略称単位に照会する場合は、利用者略称を入力 (2) 照会パターン番号が「03」の場合は、必須入力
9		航空会社	ALC	an	2			C														航空会社コード	(1) 航空会社単位に照会する場合は、航空会社を入力 (2) 照会パターン番号が「05」「06」「07」「08」の場合のみ入力可能 (3) 上記以外の照会パターン番号の場合は、入力不可 (4) 入力者が委託を受けていない航空会社の場合は、自社であること (5) 入力者が航空会社の場合で、積込港に「XXX」を入力する場合は、入力不可
10		受託航空会社	JAL	an	5			C														利用者コード	(1) 受託航空会社単位に照会する場合は、受託航空会社の利用者を入力 (2) 照会パターン番号が「04」の場合は、必須入力 (3) 上記以外の照会パターン番号の場合は、入力不可 (4) 入力者が航空会社の場合は、同一の利用者であること (5) 入力者が航空会社の場合で、積込港に「XXX」を入力する場合は、入力不可
11		積込港	ACD	an	3			C														IATA空港コード	(1) 航空会社単位または受託航空会社単位に照会する場合は、積込港を入力 (2) 照会パターン番号が「04」「05」「06」「07」「08」の場合のみ入力可能 (3) 上記以外の照会パターン番号の場合は、入力不可 (4) 航空会社または受託航空会社に入力がある場合は、必須入力 (5) 入力者が航空会社の場合で、入力者の所属する空港コードと異なる積込港の貨物を照会する場合、「XXX」を入力 (6) 照会パターン番号が「06」「08」の場合は、「XXX」は入力不可
12		搭載便名1	FLT	an	6			C															(1) 搭載便名単位に照会する場合は、便名(便名部)を入力 (2) 照会パターン番号が「06」で、入力者が税関または航空会社の場合は、必須入力 (3) 上記以外の照会パターン番号の場合は、入力不可 (4) フライト・ナンバーが3桁の場合、先頭に「0」を付与して4桁で入力可能
13		搭載便名2	FLH	an	5			C															(1) 搭載便名単位に照会する場合は、便名(日付部)を入力 (2) 照会パターン番号が「06」で、入力者が税関または航空会社の場合は、必須入力 (3) 上記以外の照会パターン番号の場合は、入力不可
14		MAWB仕向地(域)	MA_	an	3	4		C														仕向地域コード	(1) MAWB仕向地(域)単位に照会する場合は、MAWBの仕向地を入力 (2) 照会パターン番号が「07」の場合は、1欄目は必須入力
15		貨物識別	KSB	an	1			C															貨物識別単位に照会する場合は、貨物識別を入力 A : AWB H : HAWB M : MAWB L : 未ラベル貨物
16		要強制搭載完了入力表示	YKY	an	1			C															(1) 強制搭載完了の必要なMAWBを照会する場合は、「1」を入力 (2) 照会パターン番号が「08」の場合は、必須入力 I : 要強制搭載完了

業務名 (業務コード)		保税蔵置場在庫状況照会 (輸出) (IWH)																		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	入力条件/形式	
17		全量輸出許可済表示	ZKH	an	1			C												(1) 全量輸出許可済の貨物を照会する場合は、「P」を入力 (2) 照会パターン番号が「02」の場合のみ入力可能 P : 全量輸出許可済
18		AWB番号下一桁	ASH	an	1			C												(1) AWB番号の下一桁単位に照会する場合は、「0」～「9」の数字を入力 (2) 照会パターン番号が「04」、「06」、「08」の場合は入力不可
19		仕立未済	MIS	an	1			C												(1) 混載仕立未実施の貨物を照会する場合は、「Y」を入力 (2) 照会パターン番号が「01」「02」「03」「09」の場合のみ入力可能 (3) 上記以外の照会パターン番号の場合は、入力不可 (4) 貨物識別がスペースまたは「H」以外の場合は入力不可 Y : 仕立未済