

出力情報名(出力情報コード)			積コンテナリスト提出情報 (S A T O 3 3)																			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件														コード	出力条件／形式
1		出力共通項目	an	398			M															メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・積コンテナリスト提出番号 11桁
2		提出日	n	8			M															積コンテナリスト提出日を出力
3		積コンテナリスト提出番号	an	11			M															入力がない場合はシステムより払い出された積コンテナリスト提出番号を出力
4		積載予定船舶コード	an	9			M														コールサイン	入力がない場合は積コンテナDBに登録されている積載予定船舶コードを出力
5		積載予定船名	an	35			M															(1) 積載予定船舶コードに入力がある場合で、積載予定船舶名に入力がない場合は、積載予定船舶コードに対して船舶DBに登録されている船舶名を出力 (2) 積載予定船舶コードに入力がない場合は、積コンテナDBに登録されている積載予定船舶名を出力
6		積出港コード	an	5			M														国連LOCODE	入力がない場合は積コンテナDBに登録されている積出港コードを出力
7		積出港名	an	20			M															(1) 積出港コードに入力がある場合は、積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力 (2) 積出港コードに入力がない場合は、積コンテナDBに登録されている積出港名を出力
8		航海番号	an	10			M															入力がない場合は積コンテナDBに登録されている航海番号を出力
9		提出者コード	an	5			M														利用者コード	入力者の利用者コードを出力
10		提出者名	an	50			M															入力者の利用者コードに対するシステムに登録されている提出者名を出力
11		コンテナ管理者コード	an	17			M														NACCS用船会社コード 輸出入者コード 法人番号	入力がない場合は積コンテナDBに登録されているコンテナ管理者コードを出力
12		コンテナ管理者名	an	70			M															(1) コンテナ管理者コードに入力がある場合で、コンテナ管理者名に入力がない場合は、コンテナ管理者コードに対してシステムに登録されているコンテナ管理者名を出力 (2) コンテナ管理者コードに入力がない場合は、積コンテナDBに登録されているコンテナ管理者名を出力
13		コンテナ管理者住所	an	105			C															(1) コンテナ管理者コードに船会社コードが入力された場合で、コンテナ管理者住所に入力がない場合は、システムに登録されているコンテナ管理者住所を出力 (2) コンテナ管理者コードに入力がない場合は、積コンテナDBに登録されているコンテナ管理者住所を出力
14		コンテナ管理者郵便番号	an	7			C															(1) コンテナ管理者コードに輸出入者コードが入力された場合で、コンテナ管理者住所に入力がない場合は、コンテナ管理者コードに対してシステムに登録されているコンテナ管理者郵便番号を出力 (2) コンテナ管理者コードに入力がない場合は、積コンテナDBに登録されているコンテナ管理者郵便番号を出力
15		コンテナ管理者住所1 (都道府県)	an	15			C															(1) コンテナ管理者コードに輸出入者コードが入力された場合で、コンテナ管理者住所に入力がない場合は、コンテナ管理者コードに対してシステムに登録されているコンテナ管理者住所1(都道府県)を出力 (2) コンテナ管理者コードに入力がない場合は、積コンテナDBに登録されているコンテナ管理者住所1(都道府県)を出力
16		コンテナ管理者住所2 (市区町村(行政区分))	an	35			C															(1) コンテナ管理者コードに輸出入者コードが入力された場合で、コンテナ管理者住所に入力がない場合は、コンテナ管理者コードに対してシステムに登録されているコンテナ管理者住所2(市区町村(行政区分))を出力 (2) コンテナ管理者コードに入力がない場合は、積コンテナDBに登録されているコンテナ管理者住所2(市区町村(行政区分))を出力
17		コンテナ管理者住所3 (町域名・番地)	an	35			C															(1) コンテナ管理者コードに輸出入者コードが入力された場合で、コンテナ管理者住所に入力がない場合は、コンテナ管理者コードに対してシステムに登録されているコンテナ管理者住所3(町域名・番地)を出力 (2) コンテナ管理者コードに入力がない場合は、積コンテナDBに登録されているコンテナ管理者住所3(町域名・番地)を出力
18		コンテナ管理者住所4 (ビル名ほか)	an	70			C															(1) コンテナ管理者コードに輸出入者コードが入力された場合で、コンテナ管理者住所に入力がない場合は、コンテナ管理者コードに対してシステムに登録されているコンテナ管理者住所4(ビル名ほか)を出力 (2) コンテナ管理者コードに入力がない場合は、積コンテナDBに登録されているコンテナ管理者住所4(ビル名ほか)を出力
19		輸出許可年月日	n	8			M															本業務が行なわれた年月日を出力
20		コンテナ本数	n	4			M															当該積コンテナリスト提出番号に対して輸出許可となるコンテナ本数を出力
21	1200	コンテナ番号	an	12			M															入力がない場合は積コンテナDBに登録されているコンテナ番号を出力

22	*	空コンテナ表示	an	3		C										UN／ED I F A C T コード (8 1 6 9)	入力がない場合は積コンテナDBに登録されている空／実入コンテナ表示が「4△△」の場合に、出力 4：空コンテナ
23	*	コンテナサイズコード	an	2		M										コンテナサイズコード (I S O 6 3 4 6)	入力がない場合は積コンテナDBに登録されているコンテナサイズコードを出力
24	*	コンテナタイプコード	an	2		M										コンテナ形式コード (I S O 6 3 4 6)	入力がない場合は積コンテナDBに登録されているコンテナタイプコードを出力
25	*	国産コンテナ等 (マル関) 表示	an	1		C											入力がない場合は積コンテナDBに登録されている国産コンテナ等 (マル関) 表示を出力 2：国産コンテナ等表示 (コンテナ特例法第9条に該当する場合)