業務名(業務コード)			貨物取扱登録(内容点検)(SHN)																
項番	香 欄 項目名			属性	桁	繰 1	繰 2	繰 2					条件					コード	入力条件/形式
1		入力共通項目		an	398			М											
2		取扱種別	KND	an	1			М											A:内容点検 B:その他の手入れ
3		取扱場所コード	PLC	an	5			С										保税地域コード	貨物取扱場所を保税地域コードで入力 なお、入力者が保税地域の場合で、本項目の入力が省略され た場合は、システムに登録されている入力者の管理する保税 地域を処理対象とする
4		取扱開始年月日	SDT	n	8			М											取扱開始年月日≦取扱終了年月日を入力
5		取扱開始時刻	STM	n	4			С											(1) 取扱開始年月日、取扱開始時刻<取扱終了年月日、取 扱終了時刻を入力 (2) 取扱場所が入力者の管理する保税地域でない場合は、 必須入力
6		取扱終了年月日	EDT	n	8			М											取扱開始年月日≦取扱終了年月日を入力
7		取扱終了時刻	ETM	n	4			С											(1) 取扱開始年月日、取扱開始時刻<取扱終了年月日、取 扱終了時刻を入力 (2) 取扱場所が入力者の管理する保税地域でない場合は、 必須入力
8		記事	NTE	j	140			С											
9	9	貨物管理番号	CGN	an	35			М											B/L番号(CT-B/L)または輸出管理番号を入力
10	*	コンテナ番号	CNO	an	12			С											コンテナ詰めされている場合は、コンテナ番号を入力
11	*	取扱個数	CPS	n	8			С											(1) 取扱場所に蔵置されている個数以下であること (2) 輸出貨物(積戻し貨物含む)でかつコンテナ番号を入 力した場合は、コンテナ詰めされている個数以下であること (3) 小数点以下入力不可
12	*	取扱数量	QTS	n	10			С											整数部 6 桁、小数部 3 桁
13	*	数量単位コード	PET	an	3				М									数量単位コード (UN/ECE勧 告第20号・英 字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フート BFT: フートボードメジュアー (木材)