

## 船舶基本情報登録（外航）

### 船舶基本情報登録（外航）画面

船舶基本情報登録（外航）の登録を行う画面です。

#### 特記事項

- ・ YYY YMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、(ZZZZZ9.99)等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○=必須、△=条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

#### 入力項目

##### 船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力</li> <li>・ 漁船登録番号を入力する場合は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力</li> </ul>
船舶名称	半角英数字・35桁	○	—
船舶名称切替年月日	日付・8桁 (YYY YMMDD)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本業務では入力不可</li> </ul>
IMO番号	半角英数字・7桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「IMO」を除いたIMO番号（ロイズコード）を入力する</li> <li>・ 「入港通報」で使用する場合、必ず入力</li> </ul>
漁船登録番号	半角英数字・9桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「-」を除いて入力</li> </ul>
船舶種類コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一覧参照から選択</li> </ul>
船舶国籍コード	半角英数字・2桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一覧参照から選択</li> </ul>
船籍港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一覧参照から選択</li> </ul>

WB X 船舶基本情報等事前登録（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船籍港名称	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 船籍港コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>・ 船籍港コードの下3桁に「ZZZ」が入力された場合は必須入力</li> <li>・ 船籍港コードの下3桁に「ZZZ」以外が入力された場合は、入力不可</li> </ul>
総トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 以下に記載されている船舶の総トン数のうち、いずれかを入力</li> <li>①国際トン数証書に記載されている総トン数</li> <li>②国際トン数証書がない場合は、船舶国籍証書に記載されている総トン数</li> </ul>
純トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	—
航行速力	半角数字・4桁 (Z9.9)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 当該船舶の最大航行速力をノット単位で入力</li> </ul>
船の全長	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 当該船舶の船の全長をメートル単位で入力</li> <li>・ 「航路通報」で使用する場合、船型で「巨大船（危険物積載船を除く）」、「巨大船かつ危険物積載船」を選択した場合は、船の全長を必ず入力</li> <li>・ 「航路通報」で使用する場合、船型で「危険物積載船」、「その他」を選択した場合で、伊良湖水道または水島航路を航行する船舶は、船の全長を必ず入力</li> </ul>
重量トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)		—

船舶所有者情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶所有者コード	半角英数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 船舶所有者コードにダミーコードを入力する場合は、船舶所有者名を必ず入力</li> </ul>

WB X 船舶基本情報等事前登録（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶所有者名	半角英数字・70 桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ システムに登録されていない船舶所有者の場合は、船舶所有者の名称を必須入力</li> <li>・ システムに登録されている船舶所有者の場合は、入力不可</li> <li>・ 船舶所有者コードにダミーコードを入力する場合は、船舶所有者名を必ず入力</li> </ul>
住所	半角英数字・105 桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「停泊場所指定願」「移動許可申請」「危険物荷役許可申請」「保障契約情報」「船舶保安情報」で使用する場合、必ず住所を入力</li> <li>・ 「移動届」で使用する場合、システムに登録されていない船舶運航者で、船舶代理店がない場合は住所を入力</li> </ul>
国	半角英数字・2 桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ 「保障契約情報」「船舶保安情報」で使用する場合、必ず国を入力</li> </ul>
電話番号	半角英数字・20 桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「停泊場所指定願」「移動許可申請」「危険物荷役許可申請」「保障契約情報」で使用する場合、必ず電話番号を入力</li> <li>・ 「移動届」で使用する場合、システムに登録されていない船舶運航者で、船舶代理店がない場合は電話番号を入力</li> </ul>
F A X 番号	半角英数字・20 桁		—

船舶運航者情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶運航者コード	半角英数字・4 桁	○	—
住所	半角英数字・105 桁		—
国	半角英数字・2 桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一覧参照から選択</li> </ul>
電話番号	半角英数字・20 桁		—
F A X 番号	半角英数字・20 桁		—

記事欄情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
記事欄	半角英数字・70 桁		—