

航路通報（内航）

航路通報（内航）画面

航路通報（内航）の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード種別	—	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ ラジオボタンを選択
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号を入力
船舶名称（J）	文字列・35桁	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映
総トン数	半角数字・9桁 （ZZZZZ9.99）		・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ 船籍証書等に記載されている船舶の総トン数を入力

WOT 出港届等（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船の全長	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	△	- 船舶呼出ボタン押下時に反映 - 当該船舶の全長をメートル単位で入力 - 船型で「巨大船（危険物積載船を除く）」、「巨大船かつ危険物積載船」を選択した場合は、必ず船の全長を入力 - 船型で「危険物積載船」、「その他」を選択した場合で、伊良湖水道または水島航路を航行する船舶は、必ず船の全長を入力 〔港長（事前通報）／海上交通センター〕
最大喫水	半角数字・5桁 (Z9.99)	△	- 喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 - 船型で「巨大船（危険物積載船を除く）」、「巨大船かつ危険物積載船」を選択した場合は、必ず最大喫水を入力 〔港内交通管制室／海上交通センター〕
呼出名称	半角英数字・50桁	△	- 呼出名称がない場合は「NIL」を入力 - 呼出名称または船舶電話番号のいずれかを必ず入力 〔港長（事前通報）／海上交通センター〕
船舶電話番号	半角英数字・20桁	△	- 呼出名称または船舶電話番号のいずれかを必ず入力 〔港長（事前通報）／海上交通センター〕

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船長名（J）	文字列・70桁	○	—

前港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
前港港コード	半角英数字・5桁	△	- 国連LOCODE - 一覧参照から選択 - 前港港コードにダミーコードを入力する場合は、前港港名称を必ず入力 - 水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、前港港停泊場所コードを必ず入力

WOT 出港届等（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
前港港名称	半角英数字・20 桁	△	・ 前港港コードの一覧参照選択時に反映 ・ 前港港コードにダミーコードを入力する場合は、前港港名称を必ず入力 ・ 水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、前港港停泊場所コードを必ず入力
前港港停泊場所施設コード	半角英数字・5 桁	△	・ 一覧参照から選択 ・ 水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、前港港停泊場所コードを必ず入力

出港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
出港港コード	半角英数字・5 桁	○	・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択
着岸（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5 桁		・ バースコード ・ 一覧参照から選択
着岸（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8 桁 (YYYYMMDD) 時刻・4 桁 (24 時間表記で入力)		—
船舶代理店コード	半角英数字・5 桁	○	—

寄港地情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
次港港コード	半角英数字・5 桁	△	・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ 次港港コードにダミーコードを入力する場合は、次港港名称を必ず入力 ・ 仕向港の定まっている船舶は、次港港コードを必ず入力 ・ 水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、次港港停泊場所コードを必ず入力

WOT 出港届等（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
次港港名称	半角英数字・20 桁	△	・ 次港港コードの一覧参照選択時に反映 ・ 次港港コードにダミーコードを入力する場合は、次港港名称を必ず入力 ・ 仕向港の定まっている船舶は、次港港コードを必ず入力 ・ 水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、次港港停泊場所コードを必ず入力
次港港停泊場所施設コード	半角英数字・5 桁	△	・ 一覧参照から選択 ・ 水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、次港港停泊場所コードを必ず入力

着岸等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
伝達者名称（J）	文字列・70 桁	△	・ 伝達者の名称を入力 ・ 届出者と異なる場合は必須 ・ 伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者名称（J）を入力 ・ 伝達者連絡先（電話番号）、もしくは伝達者氏名（担当者）（J）を入力する場合は、伝達者名称（J）を入力
伝達者氏名（担当者）（J）	文字列・35 桁	△	・ 船舶運航者の担当者名を入力 ・ 届出者と異なる場合は必須 ・ 伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者氏名（担当者）（J）を入力 ・ 伝達者名称（J）、もしくは伝達者連絡先（電話番号）を入力する場合は、伝達者氏名（担当者）（J）を入力
伝達者連絡先（電話番号）	半角英数字・30 桁	△	・ 伝達者の連絡先（電話番号）を入力 ・ 届出者と異なる場合は必須 ・ 伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者連絡先（電話番号）を入力 ・ 伝達者名称（J）、もしくは伝達者氏名（担当者）（J）を入力する場合は、伝達者連絡先（電話番号）を入力

WOT 出港届等（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
水先人の有無	—	○	・ 当該港入港時の水先人の有無をラジオボタンで選択

航路情報（航路通報）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
航路コード	半角英数字・5桁	○	・ 港内航路情報コード ・ 一覧参照から選択 ・ 航路コードを1件以上入力（最大5件）
航路入航予定年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	・ 航路入航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件）
時刻	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	
航路区間（自）	半角英数字・2桁	○	・ 航路区間情報コード ・ 一覧参照から選択 ・ 航路区間コード（自）を1件以上入力（最大5件）
航路出航予定年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	・ 航路出航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件）
時刻	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	
航路区間（至）	半角英数字・2桁	○	・ 航路区間情報コード ・ 一覧参照から選択 ・ 航路区間コード（至）を1件以上入力（最大5件）

航路情報（事前通報）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
航路コード	半角英数字・5桁		・ 港内航路情報コード ・ 一覧参照から選択 ・ 航路コードを1件以上入力（最大5件）
航路入航予定年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)		・ 航路入航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件）
時刻	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		

WOT 出港届等（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
航路出航予定年月日 時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)		・ 航路入航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件）
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		

物件情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船型	—	○	・ プルダウンから選択
物件を含めた船の全長（長大物件えい（押）航船に限る）	半角数字・7桁 (ZZZ9.99)	△	・ 単位はメートル ・ 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件を含めた船の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件を含めた船の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を入力
物件の種類（長大物件えい（押）航船に限る）	半角英数字・100桁	△	・ 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の種類（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の種類（長大物件えい（押）航船に限る）を入力
物件の全長（長大物件えい（押）航船に限る）	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	△	・ 単位はメートル ・ 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を入力

WOT 出港届等（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	△	- 単位はメートル - 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 - 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）を入力
物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	△	- 単位はメートル - 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 - 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）を入力

危険物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
品名（J）	半角英数字・70桁	○	- 船型が「巨大船かつ危険物積載船」、「危険物積載船（巨大船を除く）」の場合、品名（J）を1件以上入力 〔事前通報／航路通報〕
MSコード	半角数字・4桁		- 危険物マスタ：危険物コード - コード種別がMSの場合入力 - MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 〔事前通報／航路通報〕
IMDGクラス	半角英数字・4桁		- 危険物マスタ：IMDGクラス - MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 〔事前通報／航路通報〕
UNNO	半角数字・4桁	○	- 危険物マスタ：危険物コード - MSコードを入力する場合、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合、UNNOは「0000」以外を入力 〔事前通報／航路通報〕

WOT 出港届等（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
正味重量・単位	正味重量 半角数字・10 桁 (Z Z Z Z Z 9 . 9 9)	○	・ [事前通報／航路通報]
	単位 —	○	・ プルダウンから選択 ・ [事前通報／航路通報]

申請者担当

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35 桁	○	—
電話番号	半角英数字・20 桁	○	—
備考	半角英数字・140		—