

事前通報（港内交通管制室）（外航）

事前通報（港内交通管制室）（外航）画面

事前通報（港内交通管制室）（外航）の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
航海番号（1）	半角英数字・10桁	○	・ 入力者任意の値を入力
航海番号（2）	半角英数字・10桁		・ 入力者任意の値を入力
最大喫水	半角数字・5桁 （ZZ9.99）		・ 喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 ・ [港内交通管制室／海上交通センター]

WOT 出港届等（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
呼出名称	半角英数字・50 桁	△	・ 出名称がない場合は「NIL」等を入力 ・ 呼出名称または船舶電話番号のいずれかを必ず入力 ・ [港長（事前通報）／海上交通センター]
船舶電話番号	半角英数字・20 桁	△	・ 呼出名称または船舶電話番号のいずれかを必ず入力 ・ [港長（事前通報）／海上交通センター]

仕出港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
仕出港コード	半角英数字・5 桁		・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ コードがない場合はダミーコード（“ZZZ” を含 5 桁）を入力
仕出港名	半角英数字・20 桁	△	・ 仕出港コードの一覧参照選択時に反映 ・ システムに登録されていない仕出港の場合は、名称を必須入力 ・ システムに登録されている仕出港の場合は、入力を無視する

本邦入港前外国の寄港地情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
寄港地コード	半角英数字・5 桁	○	・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ 本邦入港前外国の寄港地コードがシステムに登録されていない場合はダミーコード「“ZZZ” を含む 5 桁」を入力 ・ 本邦入港前外国の寄港地情報の寄港地コードにダミーコードを入力する場合は、寄港地名を必ず入力

WOT 出港届等（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
寄港地名	半角英数字・20 桁	△	・ 本邦入港前外国の寄港地情報の寄港地コードの一覧参照選択時に反映 ・ システムに登録されていない本邦入港前外国の寄港地の場合は、必須入力 ・ システムに登録されている寄港地の場合は、入力を無視する ・ 本邦入港前外国の寄港地情報の寄港地コードにダミーコードを入力する場合は、寄港地名を必ず入力

当港入港前本邦寄港地情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
寄港地コード	半角英数字・5 桁	△	・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択

出港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
出港港コード	半角英数字・5 桁	○	・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ 税関に対する出港届提出の旨が入力された場合は開港であること
移動前停泊場所コード	半角英数字・5 桁	△	・ 一覧参照から選択 ・ 運航区分で「移動」を選択した場合は、移動前停泊場所コードを必ず入力
移動後停泊場所コード	半角英数字・5 桁	△	・ 一覧参照から選択 ・ 運航区分で「移動」を選択した場合は、移動後停泊場所コードを必ず入力
移動開始予定年月日	日付・8 桁 (YYYYMMDD)	△	・ 運航区分で「移動」を選択した場合は、移動開始予定年月日時刻を必ず入力
時刻	時刻・4 桁 (24 時間表記で入力)	△	

WOT 出港届等（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
着岸（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	△	- 一覧参照から選択 - 外航、内外航のバースコードであること - 運航区分で「入港」を選択した場合は、着岸（予定）場所コード（入港時）またはびょう泊（予定）場所コード（入港時）のいずれかを必ず入力
着岸（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	運航区分で「入港」を選択した場合は、着岸（予定）年月日時刻（入港時）を必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
離岸（予定）年月日時刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	運航区分で「出港」を選択した場合は、離岸（予定）年月日時刻（出港時）を必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
びょう泊（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	△	- 一覧参照から選択 - 運航区分で「入港」を選択した場合は、着岸（予定）場所コード（入港時）またびょう泊（予定）場所コード（入港時）のいずれかは必ず入力
びょう泊（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)		—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		—
びょう泊（予定）年月日時刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)		—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		—
出港停泊場所コード	半角英数字・5桁	△	- びょう地以外の場合、外航、内外航のバースコードであること - 一覧参照から選択 - 運航区分で「出港」を選択した場合は、出港停泊場所コードを入力

WOT 出港届等（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶代理店コード	半角英数字・5桁	△	・ 利用者コード ・ システムに登録されていない代理店の場合は、「99999」を入力 ・ 住所、もしくは電話番号を入力する場合は、船舶代理店コードもしくは船舶代理店名称を入力 ・ 船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理店名称を必ず入力
船舶代理店名称	半角英数字・50桁	△	・ システム登録されている代理店の場合は、入力不可 ・ 住所、もしくは電話番号がある場合は、船舶代理店コードもしくは船舶代理店名称を入力 ・ 船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理店名称を必ず入力
住所	半角英数字・74桁	△	・ 船舶代理店コード、船舶代理店名称または電話番号を入力する場合は、住所を入力
電話番号	半角英数字・20桁	△	—

出港後寄港地情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
寄港地コード	半角英数字・5桁	△	・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択
本邦出港後、最初の外国の寄港地コード	半角英数字・5桁	△	・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ 本邦出港後、最初の外国の寄港地が不明またはない場合は、別途定める規定により入力 ・ 本邦出港後、最初の外国の寄港地コードにダミーコードを入力する場合は、本邦出港後、最初の外国の寄港地名を必ず入力

WOT 出港届等（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
本邦出港後、最初の外国の寄港地名	半角英数字・20 桁	△	・ 本邦出港後、最初の外国の寄港地コードの一覧参照選択時に反映 ・ システムに登録されていない本邦出港後、最初の外国の寄港地の場合は、必須入力 ・ システムに登録されている寄港地の場合は、入力不要 ・ 本邦出港後、最初の外国の寄港地コードにダミーコードを入力する場合は、本邦出港後、最初の外国の寄港地名を必ず入力
最終仕向港コード	半角英数字・5 桁	△	・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ 仕向港が不明な場合は、別途定める規定により入力 ・ 最終仕向港コードにダミーコードを入力する場合は、最終仕向港名を必ず入力
最終仕向港名	半角英数字・20 桁	△	・ 最終仕向港コードの一覧参照選択時に反映 ・ システムに登録されていない最終仕向地の場合は、必須入力 ・ システムに登録されている仕向地の場合は、入力不要 ・ 最終仕向港コードにダミーコードを入力する場合は、最終仕向港名を必ず入力

着岸等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
運航区分	—	○	・ ラジオボタンを選択
伝達者名称	半角英数字・70 桁	△	・ 伝達者の名称を入力 ・ 届出者と異なる場合は必須 ・ 伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者名称を入力 ・ 伝達者連絡先（電話番号）、もしくは伝達者氏名（担当者）を入力する場合は、伝達者名称を入力

WOT 出港届等（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
伝達者氏名（担当者）	半角英数字・35 桁	△	- 船舶運航者の担当者名を入力 - 伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者氏名（担当者）を入力 - 伝達者名称、もしくは伝達者連絡先（電話番号）を入力する場合は、伝達者氏名（担当者）を入力
伝達者連絡先（電話番号）	半角英数字・30 桁	△	- 伝達者の連絡先（電話番号）を入力 - 届出者と異なる場合は必須 - 伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者連絡先（電話番号）を入力 - 伝達者名称、もしくは伝達者氏名（担当者）を入力する場合は、伝達者連絡先（電話番号）を入力
水先人の有無	—	○	当該港入港時の水先人の有無をラジオボタンで選択

航路情報（事前通報）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
航路コード	半角英数字・5 桁	○	- 港内航路情報コード - 一覧参照から選択 - 航路コードを1件以上入力（最大5件）
航路入航予定年月日 時刻	日付・8 桁 (YYYYMMDD)	○	航路入航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件）
	時刻・4 桁 (24 時間表記で入力)	○	
航路出航予定年月日 時刻	日付・8 桁 (YYYYMMDD)	○	航路出航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件）
	時刻・4 桁 (24 時間表記で入力)	○	

WOT 出港届等（外航）

航路情報（航路通報）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
航路コード	半角英数字・5桁		・ 港内航路情報コード ・ 一覧参照から選択 ・ 航路コードを1件以上入力（最大5件）
航路入航予定年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)		・ 航路入航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件）
時刻	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		
航路区間（自）	半角英数字・2桁		・ 航路区間情報コード ・ 一覧参照から選択 ・ 航路区間コード（自）を1件以上入力（最大5件）
航路出航予定年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)		・ 航路入航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件）
時刻	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		
航路区間（至）	半角英数字・2桁		・ 航路区間情報コード ・ 一覧参照から選択 ・ 航路区間コード（至）を1件以上入力（最大5件）

物件情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船型	—		・ プルダウンから選択
物件を含めた船の全長(長大物件えい(押)航船に限る)	半角数字・7桁 (ZZZ9.99)	△	・ 単位はメートル ・ 船型で「長大物件えい(押)航船」を選択した場合は、物件を含めた船の全長(長大物件えい(押)航船に限る)を必ず入力 ・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい(押)航船も物件を含めた船の全長(長大物件えい(押)航船に限る)を入力

WOT 出港届等（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
物件の種類（長大物件 えい（押）航船に限る）	半角英数字・100 桁	△	・ 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の種類（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の種類（長大物件えい（押）航船に限る）を入力
物件の全長（長大物件 えい（押）航船に限る）	半角数字・6 桁 (ZZ9.99)	△	・ 単位はメートル ・ 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を入力
物件の最大幅（長大物 件えい（押）航船に限 る）	半角数字・6 桁 (ZZ9.99)	△	・ 単位はメートル ・ 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）を入力
物件の最大高（長大物 件えい（押）航船に限 る）	半角数字・6 桁 (ZZ9.99)	△	・ 単位はメートル ・ 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）を入力

位置情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
位置通報（入域）ライ ン名称	半角英数字・20 桁	△	・ 海域航路情報名称（コードでも可） ・ 位置通報（入域）ライン通過予定年月日時刻を入力する場合は、位置通報（入域）ライン名称を必ず入力

WOT 出港届等（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
位置通報（入域）ライン通過予定年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 位置通報（入域）ライン名称を入力する場合は、位置通報（入域）ライン通過予定年月日時刻を必ず入力
	時刻・4桁 (HH24MI)	△	
位置通報（出域）ライン名称	半角英数字・20桁	△	・ 海域航路情報名称（コードでも可） ・ 位置通報（出域）ライン通過予定年月日時刻を入力する場合は、位置通報（出域）ライン名称を必ず入力
位置通報（出域）ライン通過予定年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 位置通報（出域）ライン名称を入力する場合は、位置通報（出域）ライン通過予定年月日時刻を必ず入力
	時刻・4桁 (HH24MI)	△	
曳船の数	半角数字・2桁		・ 有りの場合、隻数を入力 ・ 隻数を入力する場合は1隻以上入力

危険物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
品名	半角英数字・70桁	○	・ 危険物情報がある場合に品名を入力 ・ [事前通報／航路通報]
MSコード	半角数字・4桁	△	・ 危険物マスタ：危険物コード ・ コード種別がMSの場合入力 ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [事前通報／航路通報]
IMDGクラス	半角英数字・4桁	△	・ 危険物マスタ：IMDGクラス ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [事前通報／航路通報]
UNNO	半角数字・4桁	○	・ 危険物マスタ：危険物コード ・ MSコードを入力する場合は、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合は、UNNOは「0000」以外を入力 ・ [事前通報／航路通報]

WOT 出港届等（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
正味重量・単位	正味重量 半角数字・10 桁 (Z Z Z Z Z 9 . 9 9)	○	・ [事前通報／航路通報]
	単位 —	○	・ プルダウンから選択 ・ [事前通報／航路通報]

申請者担当

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35 桁	○	・ 港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター宛に申請する場合、申請者担当者名（J）を必ず入力 ・ [港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター]
電話番号	半角英数字・20 桁	○	・ 港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター宛に申請する場合、電話番号を必ず入力 ・ [港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター]