

危険物荷役許可申請（外航（運航情報使用））

危険物荷役許可申請（外航（運航情報使用））画面
危険物荷役許可申請（外航（運航情報使用））の登録を行う画面です。。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ Y Y Y Y M M D D は年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（Z Z Z Z Z 9 . 9 9）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください。
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
航海番号(1)	半角英数字・10桁	○	—
最大喫水	半角数字・5桁 (Z 9 . 9 9)	○	・ 喫水(最大喫水)をメートル単位で入力 ・ [港長/港内交通管制室/港湾管理者/海上交通センター]

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗組員情報処理識別	—	○	・ プルダウンから選択 ・ 「システム処理」の場合は、登録済の事項登録情報から船長名及び乗組員総数を算出 ・ [税関／入管／検疫所／港長／港湾管理者／地方運輸局／海上保安部署／海上交通センター]
船長名ラストネーム	半角英数字・25 桁	△	・ 「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 ・ 「システム処理」が選択されている場合は入力不可 ・ 必ず船長名ラストネームを入力
ファーストネーム	半角英数字・22 桁		・ 「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ミドルネーム	半角英数字・22 桁		・ 「システム処理」が選択されている場合は入力不可

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
本邦寄港順序	半角英数字・1桁	△	・ 同一港に対して寄港順序が複数ある場合は必須入力
入港港コード	半角英数字・5桁	○	・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択
着岸(予定)場所コード (入港時)	半角英数字・5桁	△	・ 外航、内外航のバースコードであること ・ 一覧参照から選択 ・ 着岸(予定)場所コード(入港時)または「びょう泊(予定)場所コード(入港時)」を必ず入力する。入力する場合は、対応するコード・年月日時刻を全て入力 ・ 危険物の荷役をびょう泊(予定)場所で行いたい場合、単独で申請しびょう泊(予定)場所コード(入港時)のみを入力 ・ びょう泊(予定)場所コード(入港時)と着岸(予定)場所コード(入港時)の両方を入力した時、危険物荷役許可申請書については着岸(予定)場所コード(入港時)が反映される。
着岸(予定)年月日時刻(入港時)	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 着岸(予定)場所コード(入港時)を入力した場合は、着岸(予定)年月日時刻(入港時)を必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
離岸(予定)年月日時刻(出港時)	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 着岸(予定)場所コード(入港時)を入力した場合は、離岸(予定)年月日時刻(入港時)を必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
びよう泊（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	△	- 一覧参照から選択 - 着岸（予定）場所コード（入港時）または びよう泊（予定）場所コード（入港時）を必ず入力する。入力する場合は、対応するコード・年月日時刻を全て入力 - 危険物の荷役をびよう泊（予定）場所で実施したい場合、単独で申請しびよう泊（予定）場所コード（入港時）のみを入力 - びよう泊（予定）場所コード（入港時）と着岸（予定）場所コード（入港時）の両方を入力した時、危険物荷役許可申請書については着岸（予定）場所コード（入港時）が反映される。 - 錨地を仮予約する。錨地の予約が不要である場合、別途申請先港長へ取消を連絡する。
びよう泊（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	- びよう泊（予定）場所コードコード（入港時）を入力した場合は、びよう泊（予定）年月日時刻（入港時）を必ず入力 - 錨地を仮予約する。錨地の予約が不要である場合、別途申請先港長へ取消を連絡する。
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
びよう泊（予定）年月日時刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	- びよう泊（予定）場所コード（入港時）を入力した場合は、びよう泊（予定）年月日時刻（出港時）を必ず入力 - 錨地を仮予約する。錨地の予約が不要である場合、別途申請先港長へ取消を連絡する。
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	

荷役情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
期間(自)年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
期間(至)年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
	時刻・4桁 (24 時間表記で入力)	○	—
荷役業者名	半角英数字・70 桁	○	・ 船内荷役業者の名称を入力
電話番号	半角英数字・20 桁	○	・ 船内荷役業者の電話番号を入力

危険物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
作業種別	—	○	・ プルダウンから選択 ・ 危険物情報がある場合に危険物の作業種別を入力 ・ 「積み込み」は危険物荷役許可申請書及び停泊場所指定願の申請でのみ使用 ・ [港長／海上保安部署]
品名	半角英数字・70 桁	○	・ 危険物の品名を1件以上入力 ・ 危険物情報がある場合に危険物の品名を入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
MSコード	半角数字・4 桁	△	・ 危険物マスタ：危険物コード ・ コード種別がMSの場合入力 ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
IMDGクラス	半角英数字・4 桁	△	・ 危険物マスタ：IMDGクラス ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
UNNO	半角数字・4 桁	○	・ 危険物マスタ：危険物コード ・ MSコードを入力する場合は、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合は、UNNOは「0000」以外を入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
引火点	半角数字・5桁 (Z9.9)		・ マイナス入力可 ・ 単位は摂氏 ・ [港長]
数量・単位	数量 半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	・ [港長／海上保安部署]
	単位 —	○	・ プルダウンから選択 ・ [港長／海上保安部署]
正味重量・単位	正味重量 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99)	○	・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
	単位 —	○	・ プルダウンから選択 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
船内積付場所	半角英数字・25桁		・ 一覧参照から選択 ・ [港長]
開放／非開放の別	—		・ プルダウンから選択 ・ [港長]

申請者担当

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35桁	○	・ 検疫所／港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター宛に申請する場合、申請者担当者名（J）を必ず入力 ・ [検疫所／港長／港湾管理者／海上交通センター]
電話番号	半角英数字・20桁	○	・ 検疫所／港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター宛に申請する場合、電話番号を必ず入力 ・ [検疫所／港長／港湾管理者／海上交通センター]
備考	半角英数字・140桁		—