

停泊場所指定願（外航（運航情報使用））

停泊場所指定願（外航（運航情報使用））画面

停泊場所指定願（外航（運航情報使用））の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください。
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
航海番号（1）	半角英数字・10桁	○	—
最大喫水	半角数字・5桁	○	・ 喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 ・ [港長/港内交通管制室/港湾管理者/海上交通センター]

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗組員情報処理識別	—	○	・プルダウンから選択 ・「システム処理」の場合は、登録済の事項登録情報から船長名及び乗組員総数を算出 ・[税関／入管／検疫所／港長／港湾管理者／地方運輸局／海上保安部署／海上交通センター]
船長名ラストネーム	半角英数字・25 桁	△	・「停泊場所指定願」の場合は、船長名ラストネームを必ず入力 ・「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ファーストネーム	半角英数字・22 桁		・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ミドルネーム	半角英数字・22 桁		・「システム処理」が選択されている場合は入力不可

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
本邦寄港順序	半角英数字・1 桁	△	・同一港に対して寄港順序が複数ある場合は必須入力
入港港コード	半角英数字・5 桁	○	・国連LOCODE ・一覧参照から選択
びょう泊・停泊目的	—	○	・港長／港湾管理者（入港目的コード） ・プルダウンから選択 ・[港長]

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
着岸（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	△	・ 外航、内外航のバースコードであること ・ 一覧参照から選択 ・ 着岸（予定）場所コード（入港時）または びょう泊（予定）場所コード（入港時）を必ず入力する。 入力する場合は、対応するコード・年月日時刻を全て入力 ・ 危険物の荷役をびょう泊（予定）場所で実施したい場合、単独で申請しびょう泊（予定）場所コード（入港時）のみを入力 ・ びょう泊（予定）場所コード（入港時）と着岸（予定）場所コード（入港時）の両方を入力した時、停泊場所指定願については着岸（予定）場所コード（入港時）が反映される
着岸（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 着岸（予定）場所コード（入港時）を入力した場合は、着岸（予定）年月日時刻（入港時）必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
離岸（予定）年月日時刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 着岸（予定）場所コード（入港時）を入力した場合は、離岸（予定）年月日時刻（出港時）を必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
びょう泊（予定）場所 コード（入港時）	半角英数字・5桁	△	- 一覧参照から選択 - 着岸（予定）場所場所コード（入港時）またはびょう泊（予定）場所場所コード（入港時）を必ず入力する。入力する場合は、対応するコード・年月日時刻を全て入力 - 危険物の荷役をびょう泊（予定）場所で実施したい場合、単独で申請しびょう泊（予定）場所場所コード（入港時）のみを入力 - びょう泊（予定）場所場所コード（入港時）と着岸（予定）場所場所コード（入港時）の両方を入力した時、停泊場所指定願についてはびょう泊（予定）場所場所コード（入港時）が反映される - 錨地を仮予約する。錨地の予約が不要である場合、別途申請先港長へ取消を連絡する。
びょう泊（予定）年月 日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	- びょう泊（予定）場所コード（入港時）を入力した場合は、びょう泊（予定）年月日時刻（入港時）を必ず入力 - 錨地を仮予約する。錨地の予約が不要である場合、別途申請先港長へ取消を連絡する。
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
びょう泊（予定）年月 日時刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	- びょう泊（予定）場所コード（入港時）を入力した場合は、びょう泊（予定）年月日時刻（出港時）を必ず入力 - 錨地を仮予約する。錨地の予約が不要である場合、別途申請先港長へ取消を連絡する。
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	

危険物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
作業種別	—	○	- プルダウンから選択 - 危険物情報がある場合に危険物の作業種別を入力 「積み込み」は危険物荷役許可申請書及び停泊場所指定願の申請でのみ使用 [港長／海上保安部署]

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
品名	半角英数字・70 桁	○	・ 危険物情報がある場合に危険物の品名を入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
MSコード	半角数字・4 桁	△	・ 危険物マスタ：危険物コード ・ コード種別がMSの場合入力 ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
IMDGクラス	半角英数字・4 桁	△	・ 危険物マスタ：IMDGクラス ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
UNNO	半角数字・4 桁	○	・ 危険物マスタ：危険物コード ・ MSコードを入力する場合は、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合は、UNNOは「0000」以外を入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
引火点	半角数字・5 桁 (Z9.9)		・ マイナス入力可 ・ 単位は摂氏 ・ [港長]
数量・単位	数量 半角数字・9 桁 (ZZZZZ9.99)	○	・ [港長／海上保安部署]
	単位 —	○	・ 危険物の数量単位コード ・ プルダウンから選択 ・ [港長／海上保安部署]
正味重量・単位	正味重量 半角数字・10 桁 (ZZZZZZ9.99)	○	・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
	単位 —	○	・ プルダウンから選択 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
船内積付場所	半角英数字・25 桁		・ 一覧参照から選択 ・ [港長]
開放／非開放の別	—		・ プルダウンから選択 ・ [港長]

申請者担当

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35 桁	○	・ 検疫所／港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター宛に申請する場合、申請者担当者名（J）を必ず入力 ・ [検疫所／港長／港湾管理者／海上交通センター]
電話番号	半角英数字・20 桁	○	・ 検疫所／港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター宛に申請する場合、電話番号を必ず入力 ・ [検疫所／港長／港湾管理者／海上交通センター]
備考	半角英数字・140 桁		—