

事前通報（海上交通センター）（外航（運航情報使用））

事前通報（海上交通センター）（外航（運航情報使用））画面
事前通報（海上交通センター）（外航（運航情報使用））の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください。
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
航海番号（1）	半角英数字・10桁	○	—
最大喫水	半角数字・5桁 （Z9.99）	△	・ 喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 ・ [港長/港内交通管制室/港湾管理者/海上交通センター]

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
本邦寄港順序	半角英数字・1桁	△	・ 同一港に対して寄港順序が複数ある場合は必須入力
入港港コード	半角英数字・5桁	○	・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択
移動前停泊場所コード	半角英数字・5桁	△	・ 一覧参照から選択 ・ 運航区分で「移動」を選択した場合は、移動前停泊場所コードを必ず入力
移動開始予定年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 運航区分で「移動」を選択した場合は、移動開始予定年月日時刻を必ず入力
時刻	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
移動後停泊場所コード	半角英数字・5桁	△	・ 一覧参照から選択 ・ 運航区分で「移動」を選択した場合は、移動後停泊場所コードを必ず入力
着岸（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	△	・ 外航、内外航のバースコードであること ・ 一覧参照から選択 ・ 運航区分で「入港」を選択した場合は、着岸（予定）場所コード（入港時）またはびよう泊（予定）場所コード（入港時）のいずれかを必ず入力
着岸（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 運航区分で「入港」を選択した場合は、着岸（予定）年月日時刻（入港時）を必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
離岸（予定）年月日時刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 運航区分で「出港」を選択した場合、離岸（予定）年月日時刻を入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
びよう泊（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	△	・ 一覧参照から選択 ・ 運航区分で「入港」を選択した場合は、着岸（予定）場所コード（入港時）またはびよう泊（予定）場所コード（入港時）のいずれかを必ず入力

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
びょう泊（予定）年月	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	—
日時刻（入港時）	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	—
びょう泊（予定）年月	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	—
日時刻（出港時）	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	—
出港停泊場所コード	半角英数字・5桁		・ 外航、内外航のバースコードであること ・ 一覧参照から選択 ・ 運航区分で「出港」を選択した場合は、出港停泊場所コードを入力

着岸等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
運航区分	—	○	・ ラジオボタンを選択
伝達者名称	半角英数字・70桁	△	・ 伝達者の名称を入力 ・ 伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者名称を入力 ・ 伝達者連絡先（電話番号）、もしくは伝達者氏名（担当者）を入力する場合は、伝達者名称を入力
伝達者氏名（担当者）	半角英数字・35桁	△	・ 船舶運航者の担当者名を入力 ・ 伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者氏名（担当者）を入力 ・ 伝達者名称、もしくは伝達者連絡先（電話番号）を入力する場合は、伝達者氏名（担当者）を入力
伝達者連絡先（電話番号）	半角英数字・30桁	△	・ 伝達者の連絡先（電話番号）を入力 ・ 伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者連絡先（電話番号）を入力 ・ 伝達者名称、もしくは伝達者氏名（担当者）を入力する場合は、伝達者連絡先（電話番号）を入力

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
水先人の有無	—	○	・ 当該港入港時の水先人の有無を入力 ・ ラジオボタンを選択

航路情報（事前通報）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
航路コード	半角英数字・5桁	○	・ 港内航路情報コード ・ 一覧参照から選択 ・ 航路コードを1件以上入力（最大5件）
航路入航予定年月日 時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	・ 航路入航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件）
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	
航路出航予定年月日 時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	・ 航路出航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件）
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	

航路情報（航路通報）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
航路コード	半角英数字・5桁		・ 港内航路情報コード ・ 一覧参照から選択 ・ 航路コードを1件以上入力（最大5件）
航路入航予定年月日 時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)		・ 航路入航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件）
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		
航路区間（自）	半角英数字・2桁		・ 航路区間情報コード ・ 一覧参照から選択 ・ 航路区間コード（自）を1件以上入力（最大5件）
航路出航予定年月日 時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)		・ 航路出航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件）
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
航路区間（至）	半角英数字・2桁		・ 航路区間情報コード ・ 一覧参照から選択 ・ 航路区間コード（至）を1件以上入力（最大5件）

物件情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船型	—		・ プルダウンから選択
物件を含めた船の全長（長大物件えい（押）航船に限る）	半角数字・7桁 （ZZZ9.99）	△	・ 単位はメートル ・ 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件を含めた船の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件を含めた船の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を入力
物件の種類（長大物件えい（押）航船に限る）	半角英数字・100桁	△	・ 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の種類（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の種類（長大物件えい（押）航船に限る）を入力
物件の全長（長大物件えい（押）航船に限る）	半角数字・6桁 （ZZ9.99）	△	・ 単位はメートル ・ 船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を入力

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	△	・単位はメートル ・船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）を入力
物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	△	・単位はメートル ・船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ・船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）を入力

位置情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
位置通報（入域）ライン名称	半角英数字・20桁	△	・海域航路情報名称（コードでも可） ・位置通報（入域）ライン通過予定年月日時刻入力時、位置通報（入域）ライン名称を必ず入力
位置通報（入域）ライン通過予定年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・位置通報（入域）ライン名称入力時、位置通報（入域）ライン通過予定年月日時刻を必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
位置通報（出域）ライン名称	半角英数字・20桁	△	・海域航路情報名称（コードでも可） ・位置通報（出域）ライン通過予定年月日時刻入力時、位置通報（出域）ライン名称を必ず入力
位置通報（出域）ライン通過予定年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・位置通報（出域）ライン名称入力時、位置通報（出域）ライン通過予定年月日時刻を必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
曳船の数	半角数字・2桁		・ 入力する場合は「1」以上であること ・ 有りの場合、隻数を入力

危険物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
品名	半角英数字・70桁	○	・ 危険物情報がある場合に危険物の品名を入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
MSコード	半角数字・4桁	△	・ 危険物マスタ：危険物コード ・ コード種別がMSの場合入力 ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
IMDGクラス	半角英数字・4桁	△	・ 危険物マスタ：IMDGクラス ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
UNNO	半角数字・4桁	○	・ 危険物マスタ：危険物コード ・ MSコードを入力する場合は、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合は、UNNOは「0000」以外を入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
正味重量・単位	正味重量 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99)	○	・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
	単位 —	○	・ プルダウンから選択 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

申請者担当

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35 桁	○	・ 検疫所／港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター宛に申請する場合、申請者担当者名（J）を必ず入力 ・ [検疫所／港長／港湾管理者／海上交通センター]
電話番号	半角英数字・20 桁	○	・ 検疫所／港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター宛に申請する場合、電話番号を必ず入力 ・ [検疫所／港長／港湾管理者／海上交通センター]