

業務名（業務コード）			船舶基本情報訂正（V B Y）																											
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件														コード	入力条件／形式							
								訂正				削除				強制削除														
1		入力共通項目	-	an	398			M					M				M													
2		処理区分コード	MDC	an	1			M					M				M												5：訂正 1：削除 D：強制削除（税関のみ入力可）	
3		船舶コード	VEC	an	9			M					M				M								コールサイン	信号符号（コールサイン）、船舶番号、若しくは、漁船登録番号を入力 ※漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力				
4		IMO番号	IMO	an	7			C					-				-								ロイズコード	IMOを除いたIMO番号を入力する ※「入港通報」で使用する場合、必ずIMO番号（ロイズコード）を入力				
5		漁船登録番号	RCO	an	9			C					-				-												「-」を除いて入力	
6		船舶名称	VNA	an	35			M					-				-													
7		船舶名称切替年月日	VND	n	8			C					-				-												訂正入力された船舶名称に切り替える日付を入力	
8		船舶種類コード	VSC	an	5			M					-				-								船舶種類コード	船舶種類コード				
9		船舶国籍コード	VNC	an	2			M					-				-								国連LOCODE（国名2桁）	国連LOCODE（国名2桁）				
10		船籍港コード	REG	an	5			M					-				-								国連LOCODE	国連LOCODE				
11		船籍港名称	SKM	an	20			C					-				-												（1）船籍港コードの下3桁に「ZZZ」が入力された場合は必須入力 （2）船籍港コードの下3桁に「ZZZ」以外が入力された場合は、入力不可	
12		総トン数	GTN	n	9			M					-				-												（1）国際トン数証書等に記載されている船舶の総トン数のうち以下のいずれかを記入 ①国際トン数証書に記載されている総トン数 ②国際トン数証書がない場合は、船舶国籍証書に記載されている総トン数 （2）整数部6桁、小数部2桁	
13		純トン数	NTN	n	9			M					-				-												整数部6桁、小数部2桁	
14		航行速力	NSP	n	4			C					-				-												（1）当該船舶の最大航行速力をノット単位で入力 （2）整数部2桁、小数部1桁	
15		船の全長	VLF	n	6			C					-				-												（1）当該船舶の船の全長をメートル単位で入力 （2）整数部3桁、小数部2桁 ※「航路通報」で使用する場合、船型で「1：巨大船（危険物積載船を除く）」、「2：巨大船かつ危険物積載船」を選択した場合は、必ず船の全長を入力 ※「航路通報」で使用する場合、船型で「3：危険物積載船」、「5：その他」を選択した場合で、伊良湖水道または水島航路を航行する船舶は、必ず船の全長を入力	
16		重量トン数	JRT	n	9			C					-				-												整数部6桁、小数部2桁	
18		船舶所有者コード	VOC	an	4			C					-				-								NACCS用船会社コード	NACCS用船会社コード ※船舶所有者コードにダミーコードを入力する場合は、船舶所有者名を必ず入力				
19		船舶所有者名	VON	an	70			C					-				-												（1）システムに登録されていない船舶所有者の場合は、船舶所有者の名称を必須入力 （2）システムに登録されている船舶所有者の場合は、入力不要 ※船舶所有者コードにダミーコードを入力する場合は、船舶所有者名を必ず入力	
20		船舶所有者住所	SSJ	an	105			C					-				-													

業務名（業務コード）			船舶基本情報訂正（VBY）																								
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件												コード	入力条件／形式						
								訂正				削除				強制削除											
21		船舶所有者国コード	SSK	an	2			C					-				-					国連LOCODE （国名2桁）	国連LOCODE（国名2桁）				
22		船舶所有者電話番号	SSD	an	20			C					-				-										
23		船舶所有者FAX番号	SSF	an	20			C					-				-										
24		船舶運航者コード	OPC	an	4			M					-				-					NACCS用船会社コード	NACCS用船会社コード				
25		船舶運航者住所	SUJ	an	105			C					-				-						※「停泊場所指定願」「移動許可申請」「危険物荷役許可申請」「保障契約情報」「船舶保安情報」で使用する場合、必ず船舶運航者住所を入力 ※「移動届」で使用する場合、システムに登録されていない船舶運航者で、船舶代理店がない場合は船舶運航者住所を入力				
26		船舶運航者国コード	SUK	an	2			C					-				-					国連LOCODE （国名2桁）	国連LOCODE（国名2桁） ※「保障契約情報」「船舶保安情報」で使用する場合、必ず船舶運航者国コードを入力				
27		船舶運航者電話番号	SUD	an	20			C					-				-						※「停泊場所指定願」「移動許可申請」「危険物荷役許可申請」「保障契約情報」で使用する場合、必ず船舶運航者電話番号を入力 ※「移動届」で使用する場合、システムに登録されていない船舶運航者で、船舶代理店がない場合は船舶運航者電話番号を入力				
28		船舶運航者FAX番号	SUF	an	20			C					-				-										
29		記事欄	KRN	an	70			C					-				-										

※項番17は欠番