

業務名（業務コード）			旅客情報登録（V T X O 3）																		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2	条件												コード	入力条件／形式
								登録				訂正				削除					
1		入力共通項目	-	an	398			M				M				M					
2		処理区分コード	MD C	an	1			M				M				M					9：登録 5：訂正 1：削除 1：削除を選択した場合は、全ページ削除
3		船舶コード	VE C	an	9			M				M				M				コールサイン	信号符字（コールサイン）、船舶番号、若しくは、漁船登録番号を入力 ※漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
3-1		航海番号（1）	V1 N	an	10			M				M				M					
4		ページ番号	PG E	n	1			M				M				-					（1）旅客を登録または訂正するページ番号を入力 （2）旅客数に対し「1」から「6」まで連続した番号を入力 ページ番号に対する旅客数は、以下のとおり登録される。 1：1～1500人 2：1501～3000人 3：3001～4500人 4：4501～6000人 5：6001～7500人 6：7501～8000人
5		入力終了表示	IE D	an	1			C				C				-					旅客の登録を終了する場合に「E」を入力
6	1500	旅客氏名ラストネーム	PF N	an	25			M				M				-					
7	*	旅客氏名ファーストネーム	PF A	an	22			C				C				-					
8	*	旅客氏名ミドルネーム	PF B	an	22			C				C				-					
8-1	*	旅客性別識別	PD S	an	1			C				C				-					M：男性 F：女性 U：不明
9	*	旅客生年月日	PD B	n	8			M				M				-					YYYYMMDD形式
10	*	旅客国籍コード	PN C	an	2			M				M				-			国連LOCODE （国名2桁）	国連LOCODE（国名2桁）	
11	*	身分証明書等識別	DI D	an	3			M				M				-					39△：パスポート OTH：その他（国内便乗の場合）
12	*	身分証明書等番号	ID N	an	20			M				M				-					国内便乗者の場合は、国内便乗包括番号を入力
13	*	乗船港コード	BP C	an	5			M				M				-			国連LOCODE	国連LOCODE 身分証明書等識別欄に「OTH」が入力された場合は、日本の港であること。	
14	*	乗船年月日	BO D	n	8			C				C				-					YYYYMMDD形式 本邦内の港で乗船する場合は必須入力
15	*	乗船寄港順序	BC O	an	1			C				C				-					（1）本邦の同一港・同一日に複数回寄港する場合に入力 （2）何回目の当該港寄港時に乗船したのかを特定するために入力 （3）入力がない場合は、1回目の寄港時での乗船と判断する
16	*	下船港コード	LP C	an	5			M				M				-			国連LOCODE	国連LOCODE 身分証明書等識別欄に「OTH」が入力された場合は、日本の港であること。	
17	*	下船年月日	LO D	n	8			C				C				-					YYYYMMDD形式 本邦内の港で下船する場合は必須入力
18	*	下船寄港順序	LC O	an	1			C				C				-					（1）本邦の同一港・同一日に複数回寄港する場合に入力 （2）何回目の当該港寄港時に下船したのかを特定するために入力 （3）入力がない場合は、1回目の寄港時での下船と判断する
19	*	備考	BK J	an	20			C				C				-					