

業務名（業務コード）			AWB情報訂正（CAW）																												
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件																コード	入力条件／形式						
								訂正				削除				追加新規				原因調査中											
1		入力共通項目		an	398			M				M				M				M											
2		到着便名 1	FL1	an	6			M				M				M				M							(1) 航空会社コード+フライト・ナンバーを入力 (2) フライト・ナンバーについては3桁または4桁の入力が可能。4桁目については英・数記号が可、それ以外は数字とする。 (3) システム外税関空港から保税運送されてきた貨物のうち、仮陸揚貨物情報を登録する場合は、「ZZ」+他空港向一括保税運送承認番号を入力 (4) 要目録訂正貨物の場合は、「ZZ」+要目録解除番号を入力				
3		到着便名 2	FL2	an	5			M				M				M				M								便名の日付部を以下の形式で入力 DDMMYY			
4	10	AWB番号	AWB	an	20			M				M				M				M								(1) AWBの場合は、AWB番号を11桁以内で入力 (2) ULDの場合は、ULD番号を14桁以内で入力 (3) 先頭3桁が「XXX」の場合は、処理対象外とする			
5	*	スプリット表示	SPT	an	1			C				X				C				X								(1) スプリット貨物の場合は、「S」を入力 (2) スプリット取消しの場合は、「X」を入力 (3) ULDの場合は、入力不可 (4) 既にスプリットの旨が登録済の場合は、省略可			
6	*	ULD表示	ULD	an	1			X				X				C				X								(1) ULD収容貨物の場合は、「U」を入力 (2) ULD容器の場合は、「K」を入力 (3) ULD引取情報が登録されている場合は、入力不可			
7	*	到着個数	PCS	n	6			C				X				C				X								ULDの場合は、入力不可			
8	*	到着重量	WGT	n	8			C				X				C				X								(1) 整数部6桁、小数部1桁 (2) ULDの場合は、入力不可			
9	*	重量単位コード	JTI	an	3				C			X				C				X				重量単位コード	省略した場合は、上位欄の重量単位コードを引き継ぐ KGM：キログラム LBR：ポンド						
10	*	品名	CMD	an	21			X				X				M				X								ULDの場合は、ULD内に収容されているAWB件数を入力			
11	*	特殊貨物記号	SPC	an	3			C				X				C				X				SPC（特殊貨物）コード	ULDの場合は、入力不可						
12	*	仕出地	ORG	an	3			X				X				C				X				IATA空港コード及び IATA都市コード	システムに登録されていない仕出地の場合は、「ZZZ」を入力						
13	*	仕向地	DST	an	3			X				X				C				X				IATA空港コード及び IATA都市コード	(1) 一般仮陸揚貨物、仮・仮貨物、他空港向一括保税運送 仮陸揚貨物または国外向け機移し貨物の場合は、外国都市コードまたはシステム外の国内空港コードを入力 (2) マル仮貨物または国内向け機移し貨物の場合は、システム内の国内空港コードを入力 (3) 他空港向一括保税運送貨物の場合は、到着空港地域以外の他空港向一括保税運送が可能な空港コードを入力 (4) 上記以外の貨物の場合は、到着空港地域の空港コードを入力						
14	*	運送種別	USB	an	1			X				X				C				X								(1) 到着空港揚貨物または一般仮陸揚貨物の場合は、入力しない (2) マル仮貨物または仮・仮貨物の場合は、「K」を入力 (3) 他空港向一括保税運送貨物の場合は、「T」を入力 (4) 航空会社保税蔵置場向けの社用品の場合は、「1」を入力 (5) 他空港向一括保税運送仮陸揚貨物の場合は、「H」を入力 (6) 機移し貨物の場合は、「M」を入力 (7) 運送種別が未定の場合は、「?」を入力			
15	*	総個数	GPS	n	6			C				X				C				X								(1) スプリット表示を入力した場合は、必須入力 (2) 到着個数<総個数であること (3) ULDの場合は、入力不可 (4) 既に総個数が輸入貨物情報DBに登録されている場合は、省略可。ただし、入力された場合は入力を有効とする。			
16	*	総重量	GWT	n	8			C				X				C				X								(1) スプリット貨物の場合は、必要に応じて総重量を入力 (2) 到着重量<総重量であること (3) ULDの場合は、入力不可 (4) 既に総重量が輸入貨物情報DBに登録されている場合は、省略可。ただし、入力された場合は入力を有効とする。 (5) 整数部6桁、小数部1桁			
17	*	重量単位コード	GTI	an	3				C			X				C				X				重量単位コード	(1) ULDの場合は、入力不可 (2) 省略した場合は、上位欄の重量単位コードを引き継ぐ KGM：キログラム LBR：ポンド						
18	*	社用品表示	SVO	an	1			C				X				C				X								(1) 社用品の場合は、「S」を入力 (2) 社用品を取り消す場合は、「X」を入力 (3) ULDの場合は、入力不可			
19	*	チェックデジット不要表示	CDT	an	1			X				X				C				X								(1) チェックデジット不要の場合は、「N」を入力 (2) ULDの場合は、入力不可			

業務名（業務コード）			AWB情報訂正（CAW）																										
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件																コード	入力条件／形式				
								訂正				削除				追加新規				原因調査中									
20	*	荷送人名	SHN	an	70				X				X				C				X								
21	*	荷送人住所	SHA	an	105				X				X				C				X								
22	*	荷送人電話番号	STL	an	14				X				X				C				X								
23	*	荷受人コード	CNC	an	17				X				X				C				X				輸出入者コード 法人番号				
24	*	荷受人名	CNN	an	70				X				X				C				X								
25	*	荷受人住所	CNA	an	105				X				X				C				X								
26	*	荷受人電話番号	CTL	an	14				X				X				C				X								
27	*	訂正理由コード	RSN	an	3							M				M				M				M		訂正理由コード	MST：入力ミス SHT：ショート OVR：オーバー BMS：両方ミス TRC：原因調査中 ADD：新規登録		