

| 出力情報名（出力情報コード） |      |                  | 卸コンテナ事項呼出情報（S A S O 2 6） |     |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |                                                                                                                    |  |
|----------------|------|------------------|--------------------------|-----|--------|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 項番             | 欄    | 項目名              | 属性                       | 桁   | 繰<br>1 | 繰<br>2 | 条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | コード                                         | 出力条件/形式                                                                                                            |  |
|                |      |                  |                          |     |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |                                                                                                                    |  |
| 1              |      | 出力共通項目           | an                       | 398 |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             | メールサブジェクトには以下の項目を出力<br>・卸コンテナリスト提出番号 11桁<br>・船舶コード 9桁<br>・船卸港コード+枝番 6桁                                             |  |
| 2              |      | 卸コンテナリスト提出番号     | an                       | 11  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |                                                                                                                    |  |
| 3              |      | 船舶コード            | an                       | 9   |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | コールサイン                                      | 入力がない場合は、卸コンテナ一覧DBに登録されている船舶コードを出力                                                                                 |  |
| 4              |      | 船卸港コード           | an                       | 5   |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国連LOCODE                                    | 入力がない場合は、卸コンテナ一覧DBに登録されている船卸港コードを出力                                                                                |  |
| 5              |      | 船卸港枝番            | an                       | 1   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             | 入力がない場合は、卸コンテナ一覧DBに登録されている船卸港枝番を出力                                                                                 |  |
| 6              |      | 船会社コード           | an                       | 4   |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 船会社コード<br>（NACCS用船会社コード）                    | 入力がない場合は、卸コンテナ一覧DBに登録されている船会社コードを出力                                                                                |  |
| 7              |      | コンテナオペレーション会社コード | an                       | 5   |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用者コード                                      | 入力がない場合は、卸コンテナ一覧DBに登録されているコンテナオペレーション会社コードを出力                                                                      |  |
| 8              |      | パスコード            | an                       | 5   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | パスコード                                       | 卸コンテナリスト提出番号の入力がある場合は、卸コンテナ一覧DBに登録されているパスコードを出力                                                                    |  |
| 9              |      | コンテナ管理者コード       | an                       | 17  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 船会社コード<br>（NACCS用船会社コード）<br>輸出入者コード<br>法人番号 | 卸コンテナリスト提出番号の入力がある場合は、卸コンテナ一覧DBに登録されているコンテナ管理者コードを出力                                                               |  |
| 10             |      | コンテナ管理者名称        | an                       | 70  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             | 卸コンテナリスト提出番号の入力がある場合は、卸コンテナ一覧DBに登録されているコンテナ管理者名称を出力                                                                |  |
| 11             |      | コンテナ管理者住所        | an                       | 105 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             | 卸コンテナリスト提出番号の入力がある場合は、卸コンテナ一覧DBに登録されているコンテナ管理者住所を出力                                                                |  |
| 12             | 1500 | コンテナ番号           | an                       | 12  |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             | （1）卸コンテナリスト提出番号の入力がある場合は、卸コンテナ一覧DBに登録されているコンテナ番号を出力<br>（2）卸コンテナリスト提出番号の入力がない場合は、積荷目録管理DBに登録されている本業務の対象となるコンテナ番号を出力 |  |