

業務名（業務コード）			出港届（GORO1）															コード	入力条件／形式	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												
								登録／変更			取消し									
1		入力共通項目		an	398			M			M									
2		処理区分	KBN	an	1			M			M								R：登録 C：変更 X：取消し	
3		税関出力要表示	ZSY	an	1			C			-								処理区分が「変更」の場合は、入力不要 スペース：税関出力なし Y：税関出力あり	
4		税関提出	TOZ	n	1			C			-								本業務では入力不要	
5		入管提出	TON	n	1			C			-								本業務では入力不要	
6		所有者又は運航者	OWN	an	2			C			-						航空会社コード			
7		航空機登録記号	REG	an	10			M			-									
8		国籍	FLG	an	2			M			-						国名コード			
9		航空会社名称	KOU	an	35			C			-								(1) 航空会社名称を入力 (2) システムに登録されていない航空会社の場合は、航空会社名称を必須入力 (3) 所有者又は運航者に入力がない場合は、航空会社名称を必須入力	
10		主たる出発便名1（便名部）	FL1	an	6			M			M								(1) 航空会社コード＋フライト・ナンバーを入力 (2) フライト・ナンバーについては、3桁または4桁の入力が可能。4桁目については、英・数記号が可、それ以外は数字とする。 (3) 処理区分が変更の場合は変更不可	
11		主たる出発便名2（日付部）	FL2	an	5			M			M								(1) 便名の日付部を以下の形式で入力 DDMMYY (2) 処理区分が変更の場合は変更不可	
12		共同運航出発便名1（便名部）	A__	an	6	10		C			-								(1) 航空会社コード＋フライト・ナンバーを入力 (2) フライト・ナンバーについては、3桁または4桁の入力が可能。4桁目については、英・数記号が可、それ以外は数字とする。	
13		共同運航出発便名2（日付部）	B__	an	5	*		M			-								便名の日付部を以下の形式で入力 DDMMYY	
14		出発年月日	EDT	n	8			M			-									
15		出発時刻	EMT	n	4			M			-									
16		出発空港	DEP	an	3			M			M						IATA空港コード	変更不可		
17		到着空港	ARR	an	3			M			-						IATA空港コード 及び IATA都市コード			
18		到着後寄港	VI__	an	3	10		C			-						IATA空港コード 及び IATA都市コード			
19		航空機識別	SHP	an	3			M			-								(1) 出発便の種別を入力 1桁目 D：直出機 N：寄出機 2桁目 T：外国貿易機 S：特殊機 3桁目 P：旅客機 F：貨物機 O：公用機 K：個人機 S：その他 (2) 2桁目が「T」入力の場合は、3桁目は「P」または「F」以外入力不可	
20		駐機場所	SPO	an	5			C			-									
21		施設区分	BLD	n	1			C			-						空港施設区分コード	省略された場合は1を設定		
22		乗組員人数	CRW	n	3			M			-								(1) 乗組員人数を入力 (2) 0人の場合、「0」を入力	
23		通過乗組員数	TUU	n	3			C			-								(1) 通過乗組員数を入力 (2) 0人の場合は、「0」を入力	

508-06-1

<2019.07修正>

業務名（業務コード）			出港届（GOR01）																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件								コード	入力条件／形式		
								登録／変更				取消し							
24		出発空港搭乗乗組員数	TOJ	n	3			C				-							(1) 出発空港で搭乗した乗組員数を入力 (2) 0人の場合は、「0」を入力
25		出発空港乗客数	TJP	n	3			M				-							(1) 出発空港で搭乗した旅客数を入力 (2) 0人の場合は、「0」を入力
26		出発空港通過客数	NOR	n	3			M				-							(1) 出発空港における乗継旅客数を入力 (2) 0人の場合は、「0」を入力
27		機長名若しくは代理人名	SIG	an	70			M				-							機長名若しくは代理人名を入力
28		乗組員氏名表情報出力要表示	NSY	an	1			C				-							(1) 入力者が税関の場合はスペースを入力 (2) 出発空港が税関空港以外の場合はスペースを入力 (3) スペース：乗組員氏名表情報出力なし Y：乗組員氏名表情報出力あり
29		記事欄	KIJ	an	70			C				-							税関及び入管が別途定めた事項を入力