

業務名（業務コード）				輸出マニフェスト通関申告（MEC）																												
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件																コード	入力がない場合の補完項目 （数字は優先順位）	入力条件／形式						
1		入力共通項目		an	398			M																								
2		申告番号	ECN	an	11			C																							(1) 初期登録の場合は、入力不可 (2) 訂正する場合は、入力	
3		申告条件	JKN	an	1			C																							以下の通り入力 入力なし：搬入後申告 X：搬入前申告 I：搬入時申告の旨の登録 Y：開庁時申告の旨の登録 K：開庁時搬入前申告の旨の登録	
4		申告先種別コード	TCD	an	1			C																							R：一般申告（緊急通関貨物） T：一般申告（特別通関貨物） Y：横持ち申告 K：横持ち申告（緊急通関貨物） E：自由化申告（緊急通関貨物）	
5		識別符号	SKB	an	1			F																							1：法人（法人番号を有する者） 2：法人番号を有しない者及び個人 3：不明	
6		あて先官署コード	CH	an	2			F																税関官署コード	保税地域DB（通関予定蔵置場コード）						通関予定蔵置場コードで一意に決定しない場合に入力	
7		あて先部門コード	CHB	an	2			F																部門コード							あて先部門を指定する場合に入力	
8		申告予定年月日	ECD	n	8			F																	①輸出貨物情報DB ②システム日						下記の条件を満たすこと システム日≦申告予定年月日≦税額計算用為替レートの適用最終日	
9		輸出者コード	EPC	an	17			C																輸出入者コード 法人番号							(1) 無符号輸出者の場合は、入力不要 (2) 先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する	
10		輸出者名	EPN	an	70			F																	国内用輸出入者DB（輸出者コード）						システムから補完されない場合に入力	
11		郵便番号	EPP	an	7			C																	国内用輸出入者DB（輸出者コード）						(1) ハイフンを除いた7桁を入力 (2) システムから補完される輸出者郵便番号が、申告すべき輸出者郵便番号と異なる場合に入力	
12		住所1（都道府県）	EPA	an	15			C																	国内用輸出入者DB（輸出者コード）						輸出者住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所1（都道府県）が、申告すべき住所1（都道府県）と異なる場合に入力 (4) 本欄に入力する場合は、住所2（市区町村（行政区名））及び住所3（町域名・番地）を必須入力	
13		住所2（市区町村（行政区名））	EAS	an	35			C																	国内用輸出入者DB（輸出者コード）						輸出者住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所2（市区町村（行政区名））が、申告すべき住所2（市区町村（行政区名））と異なる場合に入力	
14		住所3（町域名・番地）	EAC	an	35			C																	国内用輸出入者DB（輸出者コード）						輸出者住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所3（町域名・番地）が、申告すべき住所3（町域名・番地）と異なる場合に入力	
15		住所4（ビル名ほか）	EAB	an	70			C																	国内用輸出入者DB（輸出者コード）						輸出者住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所4（ビル名ほか）が、申告すべき住所4（ビル名ほか）と異なる場合に入力 (4) 住所3（町域名・番地）欄で、輸出者の住所を入力しきれない場合は当該項目に入力	
16		輸出者電話番号	EPT	an	11			F																	国内用輸出入者DB（輸出者コード）							
17		輸出者住所	EAD	an	105			C																							住所1～4欄（輸出者用）に入力がない場合に入力	
18		税関事務管理人コード	ZJY	an	17			C																	輸出入者コード 法人番号							(1) システムに登録されていない税関事務管理人の場合、入力不要 (2) 先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する (3) 法人番号を保有する者としてシステムに登録されている場合、輸出入者コードの入力は不可。法人番号を入力する。
19		税関事務管理人受理番号	ZJJ	an	10			C																								税関事務管理人名を指定する場合に入力
20		税関事務管理人名	ZJN	an	70			F																	国内用輸出入者DB（税関事務管理人コード）							国内用輸出入者DBに登録されていない税関事務管理人の場合、登録されている名称が無効の場合、または税関事務管理人がコード化されていない場合に、税関事務管理人の名称を入力
21		通関予定蔵置場コード	ST	an	5			F																	保税地域コード	輸出貨物情報DB						自社施設、他所蔵置場所は入力不可

業務名（業務コード）			輸出マニフェスト通関申告（M E C）																			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 上	繰 下	条件												コード	入力がない場合の 補完項目 （数字は優先順 位）	入力条件／形式
22		検査立会者	TTC	an	5			C										利用者コード		(1) 検査の立会いを委託する場合に、当該検査の立会者 を入力 (2) 税関利用者は指定不可		
23		仕向人コード	CGC	an	12			C										輸出入者コード				
24		仕向人名	CGN	an	70			F										海外用輸出入者D B（仕向人コー ド）	(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される仕向人名が、申告すべき仕 向人名と異なる場合に入力			
25		住所1 (Street and number/P. O. BOX)	CGA	an	35			C										海外用輸出入者D B（仕向人コー ド）	仕向人住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に必須入力 (3) システムから補完される住所1 (Street and number/P. O. BOX) が、申告すべき住所1 (Street and number/P. O. BOX) と異なる場合に入力			
26		住所2 (Street and number/P. O. BOX)	CAT	an	35			C										海外用輸出入者D B（仕向人コー ド）	仕向人住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所2 (Street and number/P. O. BOX) が、申告すべき住所2 (Street and number/P. O. BOX) と異なる場合に入力			
27		住所3 (City name)	CAC	an	35			C										海外用輸出入者D B（仕向人コー ド）	仕向人住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所3 (City name) が、申 告すべき住所3 (City name) と異なる場合に入力			
28		住所4 (Country sub- entity, name)	CAS	an	35			C										海外用輸出入者D B（仕向人コー ド）	仕向人住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所4 (Country sub- entity, name) が、申告すべき住所4 (Country sub- entity, name) と異なる場合に入力			
29		郵便番号 (Postcode identification)	CGP	an	9			C										海外用輸出入者D B（仕向人コー ド）	システムから補完される輸出者郵便番号が、申告すべき仕 向人郵便番号と異なる場合に入力			
30		国名コード (Country, coded)	CGK	an	2			C									国連LOCODE (国名2桁)	海外用輸出入者D B（仕向人コー ド）	(1) システムから補完される仕向人国が、申告すべき仕 向人国と異なる場合に入力 (2) 国名コード「J P」「Z X」「Z Y」及び「Z Z」 は入力不可			
31		仕向人住所	CAD	an	105			C											住所1～4欄（仕向人用）に入力がない場合に入力			
32		H A W B 番号	AWB	an	35			M														
33		貨物個数	NO	n	6			F										輸出貨物情報D B	(1) 小数部は入力不可 (2) 入力があり、H A W Bに係る貨物情報ファイルに貨 物個数が登録されている場合は、登録されている貨物個数 と一致すること			
34		貨物重量	GW	n	8			F										輸出貨物情報D B	整数部6桁、小数部1桁以内で入力			
35		最終仕向地コード	DSC	an	5			F									国連LOCODE	輸出貨物情報D B	国名コード「J P」「Z X」「Z Y」及び「Z Z」は入力 不可			
36		積込港コード	PSC	an	3			F									国連LOCODE (国名2桁を除く 3桁)	輸出貨物情報D B				
37		F O B 通貨コード	FCD	an	3			C									通貨コード (I S O 4 2 1 7・英 字)					
38		F O B 価格	FKK	n	13			M											(1) F O B 通貨コードが「J P Y」以外の場合は小数点 以下第2位まで入力可 (2) F O B 通貨コードが「J P Y」の場合は、小数点以 下入力不可			
39		申告価格	SKK	n	6			C											(1) 小数点以下入力不可 (2) F O B 価格の入力がない場合は、手計算により算出 した邦貨による申告価格を必須入力			
40		品名	CMN	an	40			F										輸出貨物情報D B				
41		記事	NT	an	35			C														
42		荷主セクションコー ド	SEC	an	20			C														
43		荷主リファレンスナ ンバー	RNO	an	35			C														
44		社内整理用番号	REF	an	20			C														