

業務名（業務コード）			輸出マニフェスト通関申告変更（MEE）																													
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件															コード	変更可／不可 （○：変更可 ×：変更不可 －：対象外）		入力がない場合の 補完項目 （数字は優先順位）	入力条件／形式					
																												搬入前申告の変更 （貨物搬入前）	通常申告の変更			
1		入力共通項目		an	398			M																	－	－						
2		申告番号	ECN	an	11			M																	－	－						
3		訂正票出力識別	JKN	an	1			C																	－	－		申告先税関に輸出マニフェスト通関申告変更控情報（訂正票）を出力する場合は「P」を入力				
4		申告先種別コード	TCID	an	1			C																	○	○		R：一般申告（緊急通関貨物） T：一般申告（特別通関貨物） Y：横持ち申告 K：横持ち申告（緊急通関貨物） E：自由化申告（緊急通関貨物）				
5		識別符号	SKB	an	1			F																	○	○		1：法人（法人番号を有する者） 2：法人番号を有しない者及び個人 3：不明				
6		あて先官署コード	CH	an	2			M																	×	×						
7		あて先部門コード	CHB	an	2			F																	○	○		あて先部門を指定する場合に入力				
8		申告予定年月日	ECD	n	8			X																	－	－						
9		輸出者コード	EP C	an	17			C																	○ （無符号輸出者から有符号輸出者への変更のみ可能）	○ （無符号輸出者から有符号輸出者への変更のみ可能）		（１）無符号輸出者の場合は、入力不要 （２）先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「０００」を補完する				
10		輸出者名	EP N	an	70			F																	×	×	国内用輸出入者D B（輸出者コード）	システムから補完されない場合に入力				
11		郵便番号	EP P	an	7			C																	○	○	国内用輸出入者D B（輸出者コード）	（１）ハイフンを除いた7桁を入力 （２）システムから補完される輸出者郵便番号が、申告すべき輸出者郵便番号と異なる場合に入力				
12		住所1（都道府県）	EP A	an	15			C																	○	○	国内用輸出入者D B（輸出者コード）	輸出者住所欄に入力がない場合に以下を行う （１）システムから補完を行う （２）システムから補完されない場合に入力 （３）システムから補完される住所1（都道府県）が、申告すべき住所1（都道府県）と異なる場合に入力 （４）本欄に入力する場合は、住所2（市区町村（行政区名））及び住所3（町域名・番地）を必須入力				
13		住所2（市区町村（行政区名））	EAS	an	35			C																	○	○	国内用輸出入者D B（輸出者コード）	輸出者住所欄に入力がない場合に以下を行う （１）システムから補完を行う （２）システムから補完されない場合に入力 （３）システムから補完される住所2（市区町村（行政区名））が、申告すべき住所2（市区町村（行政区名））と異なる場合に入力				
14		住所3（町域名・番地）	EAC	an	35			C																	○	○	国内用輸出入者D B（輸出者コード）	輸出者住所欄に入力がない場合に以下を行う （１）システムから補完を行う （２）システムから補完されない場合に入力 （３）システムから補完される住所3（町域名・番地）が、申告すべき住所3（町域名・番地）と異なる場合に入力				
15		住所4（ビル名ほか）	EAB	an	70			C																	○	○	国内用輸出入者D B（輸出者コード）	輸出者住所欄に入力がない場合に以下を行う （１）システムから補完を行う （２）システムから補完されない場合に入力 （３）システムから補完される住所4（ビル名ほか）が、申告すべき住所4（ビル名ほか）と異なる場合に入力 （４）住所3（町域名・番地）欄で、輸出者の住所を入力しきれない場合は当該項目に入力				
16		輸出者電話番号	EP T	an	11			F																	○	○	国内用輸出入者D B（輸出者コード）					
17		輸出者住所	EAD	an	105			C																	○	○		住所1～4欄（輸出者用）に入力がない場合に入力				
18		税関事務管理人コード	ZJ Y	an	17			C																	○	○		（１）システムに登録されていない税関事務管理人の場合、入力不要 （２）先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「０００」を補完する （３）法人番号を保有する者としてシステムに登録されている場合、輸出入者コードの入力は不可。法人番号を入力する。				
19		税関事務管理人受理番号	ZJ J	an	10			C																	○	○		税関事務管理人名を指定する場合に入力				
20		税関事務管理人名	ZJ N	an	70			F																	○	○	国内用輸出入者D B（輸出者コード）	国内用輸出入者D Bに登録されていない税関事務管理人の場合、登録されている名称が無効の場合、または税関事務管理人がコード化されていない場合に、税関事務管理人の名称を入力				
21		通関予定蔵置場コード	ST	an	5			M																	○	×		自社施設、他所蔵置場所は入力不可				
22		検査立会者	TT C	an	5			C																	×	×		（１）検査の立会いを委託する場合に、当該検査の立会者を入力 （２）税関利用者は指定不可				
23		仕向人コード	CG C	an	12			C																	○	○						
24		仕向人名	CG N	an	70			F																	○	○	海外用輸出入者D B（仕向人コード）	（１）システムから補完されない場合に入力 （２）システムから補完される仕向人名が、申告すべき仕向人名と異なる場合に入力				
25		住所1 （Street and number/P. O. BOX）	CG A	an	35			C																	○	○	海外用輸出入者D B（仕向人コード）	仕向人住所欄に入力がない場合に以下を行う （１）システムから補完を行う （２）システムから補完されない場合に必須入力 （３）システムから補完される住所1（Street and number/P. O. BOX）が、申告すべき住所1（Street and number/P. O. BOX）と異なる場合に入力				
26		住所2 （Street and number/P. O. BOX）	CAT	an	35			C																	○	○	海外用輸出入者D B（仕向人コード）	仕向人住所欄に入力がない場合に以下を行う （１）システムから補完を行う （２）システムから補完されない場合に入力 （３）システムから補完される住所2（Street and number/P. O. BOX）が、申告すべき住所2（Street and number/P. O. BOX）と異なる場合に入力				

業務名（業務コード）			輸出マニフェスト通関申告変更（MEE）																					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件												コード	変更可／不可 ○：変更可 ×：変更不可 －：対象外		入力がない場合の 補完項目 （数字は優先順位）	入力条件／形式
																					搬入前申告の変更 （貨物搬入前）	通常申告の変更		
27		住所 3 (City name)	CA C	an	35			C											○	○	海外用輸出入者 D B（仕向人コード）	仕向人住所欄に入力がない場合に以下を行う （１）システムから補完を行う （２）システムから補完されない場合に入力 （３）システムから補完される住所 3（City name）が、 申告すべき住所 3（City name）と異なる場合に入力		
28		住所 4 (Country sub- entity, name)	CA S	an	35			C											○	○	海外用輸出入者 D B（仕向人コード）	仕向人住所欄に入力がない場合に以下を行う （１）システムから補完を行う （２）システムから補完されない場合に入力 （３）システムから補完される住所 4（Country sub- entity, name）が、申告すべき住所 4（Country sub- entity, name）と異なる場合に入力		
29		郵便番号 (Postcode indentification)	CG P	an	9			C											○	○	海外用輸出入者 D B（仕向人コード）	システムから補完される輸出者郵便番号が、申告すべき仕 向人郵便番号と異なる場合に入力		
30		国名コード (Country, coded)	CG K	an	2			C									国連 L O C O D E (国名 2 桁)		○	○	海外用輸出入者 D B（仕向人コード）	（１）システムから補完される仕向人国が、申告すべき仕 向人国と異なる場合に入力 （２）国名コード「J P J」「Z X」「Z Y」及び「Z Z」 は入力不可		
31		仕向人住所	CA D	an	105			C											○	○		住所 1～4 欄（仕向人用）に入力がない場合に入力		
32		H A W B 番号	AW B	an	35			M											○	○				
33		貨物個数	NO	n	6			M											○	○		（１）小数部は入力不可 （２）入力があり、H A W B に係る貨物情報ファイルに貨 物個数が登録されている場合は、登録されている貨物個数 と一致すること		
34		貨物重量	GW	n	8			M											○	○		整数部 6 桁、小数部 1 桁以内で入力		
35		最終仕向地コード	DS C	an	5			M									国連 L O C O D E		○	○		国名コード「J P J」「Z X」「Z Y」及び「Z Z」は入力 不可		
36		積込港コード	PS C	an	3			M									国連 L O C O D E (国名 2 桁を除く 3 桁)		○	○				
37		F O B 通貨コード	FC D	an	3			C									通貨コード（I S O 4 2 1 7・英 字）		○	○				
38		F O B 価格	FK K	n	13			M											○	○		（１）F O B 通貨コードが「J P Y」以外の場合は小数点 以下第 2 位まで入力可 （２）F O B 通貨コードが「J P Y」の場合は、小数点以 下入力不可		
39		申告価格	SK K	n	6			C											○	○		（１）小数点以下入力不可 （２）F O B 価格の入力がない場合は、手計算により算出 した邦貨による申告価格を必須入力		
40		品名	CM N	an	40			M											○	○				
41		記事	NT	an	35			C											○	○				
42		荷主セクションコー ド	SE C	an	20			C											○	○				
43		荷主リファレンスナ ンバー	RN O	an	35			C											○	○				
44		社内整理用番号	RE F	an	20			C											○	○				