

出力情報名（出力情報コード）			貨物取扱届（改装・仕分け）情報（SAL003）																			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式				
1		出力共通項目	an	398			M												メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・貨物取扱番号 11桁			
2		届出官署	an	10			M												届出官署を略称で出力			
3		貨物取扱番号	an	11			M												システムで払い出された貨物取扱番号を出力			
4		届出年月日	n	8			M												届出年月日を出力			
5		届出者コード	an	5			M										利用者コード		入力者の利用者コードを出力			
6		届出者名	an	50			M												入力者の利用者コードに対するシステムに登録されている届出者名を出力			
7		届出者住所	an	74			M												入力者の利用者コードに対するシステムに登録されている届出者住所を出力			
8		仕分数	n	2			M															
9		取扱開始年月日	n	8			M															
10		取扱開始時刻	n	4			C															
11		取扱終了年月日	n	8			M															
12		取扱終了時刻	n	4			C															
13		取扱場所コード	an	5			M										保税地域コード					
14		記事	j	140			C															
15		仕分前の貨物管理番号	an	35			M															
16		仕分前の個数	n	8			M												入力された仕分前の貨物管理番号の貨物個数を出力			
17		仕分前の個数単位コード	an	3			M										包装種類コード （UN／ECE勧告第21号・英字）		入力された仕分前の貨物管理番号の個数単位コードを出力			
18		仕分前の重量	n	10			M												入力された仕分前の貨物管理番号の貨物重量を以下の形式で出力 ZZZZZ9.999			
19		仕分前の重量単位コード	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勧告第20号・英字）		入力された仕分前の貨物管理番号の重量単位コードを出力 KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド			
20		仕分前の容積	n	10			C												入力された仕分前の貨物管理番号の貨物容積を以下の形式で出力 ZZZZZ9.999			
21		仕分前の容積単位コード	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勧告第20号・英字）		入力された仕分前の貨物管理番号の容積単位コードを出力 MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー（木材）			
22		仕分前の品名	an	70			M												入力された仕分前の貨物管理番号の品名を出力			
23		仕分前の記号番号	an	140			M												入力された仕分前の貨物管理番号の記号番号を出力			
24	20	欄番号	n	2			M												欄番号を出力			
25	*	仕分後の貨物管理番号	an	35			M												（１）「改装」の場合は、貨物管理番号を出力 （２）「仕分け」の場合は、新たな仕分後の貨物管理番号を出力			
26	*	仕分後の個数	n	8			M												輸出貨物（積戻し貨物を含む。以下同様。）でコンテナ詰めされている場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されているバンニング個数を出力			

出力情報名（出力情報コード）			貨物取扱届（改装・仕分け）情報（SAL003）																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式	
27	*	仕分後の個数単位コード	an	3			M											包装種類コード （UN／ECE勸告第21号・英字）	（1）取扱場所にすべて蔵置されていない貨物を「改装」する場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されている個数単位コードを出力 （2）輸出貨物でコンテナ詰めされている場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されている個数単位コードを出力
28	*	仕分後の重量	n	10			M												（1）以下の形式で出力 ZZZZZ9.999 （2）輸出貨物でコンテナ詰めされている場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されているパニング重量を出力
29	*	仕分後の重量単位コード	an	3			M											数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	（1）取扱場所にすべて蔵置されていない貨物を「改装」する場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されている重量単位コードを出力 （2）輸出貨物でコンテナ詰めされている場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されている重量単位コードを出力 KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド
30	*	仕分後の容積	n	10			C												（1）以下の形式で出力 ZZZZZ9.999 （2）輸出貨物でコンテナ詰めされている場合に、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBのパニング容積が登録されている場合は、パニング容積を出力
31	*	仕分後の容積単位コード	an	3			M											数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	（1）取扱場所にすべて蔵置されていない貨物を「改装」する場合に、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに容積単位コードが登録されている場合は、容積単位コードを出力 （2）輸出貨物でコンテナ詰めされている場合に、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBの容積単位コードが登録されている場合は、容積単位コードを出力 MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー（木材）
32	*	仕分後の品名	an	70			M												
33	*	仕分後の記号番号	an	140			M												
34	*	仕分後の危険貨物等コード	an	3			C											危険貨物等コード	
35	*	仕分後のコンテナ番号	an	12	200		M												